CA ARCserve® Backup für Windows

NDMP NAS Option - Benutzerhandbuch



Diese Dokumentation, die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet (im Folgenden als "Dokumentation" bezeichnet), dient ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit geändert oder zurückgenommen werden.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden. Diese Dokumentation enthält vertrauliche und firmeneigene Informationen von CA und darf vom Nutzer nicht weitergegeben oder zu anderen Zwecken verwendet werden als zu denen, die (i) in einer separaten Vereinbarung zwischen dem Nutzer und CA über die Verwendung der CA-Software, auf die sich die Dokumentation bezieht, zugelassen sind, oder die (ii) in einer separaten Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen dem Nutzer und CA festgehalten wurden.

Ungeachtet der oben genannten Bestimmungen ist der Benutzer, der über eine Lizenz für das bzw. die in dieser Dokumentation berücksichtigten Software-Produkt(e) verfügt, berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Lizenznehmer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Zur Verfügung gestellt mit "Restricted Rights" (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Nachfolgebestimmungen.

Copyright © 2011 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Produktnamen, Dienstleistungsmarken oder Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

CA Technologies-Produktreferenzen

Dieses Dokument bezieht sich auf die folgenden Produkte von CA Technologies:

- BrightStor® Enterprise Backup
- CA Antivirus
- CA ARCserve® Assured Recovery™
- CA ARCserve® Backup Agent für Advantage™ Ingres®
- CA ARCserve® Backup Agent für Novell Open Enterprise Server für Linux
- CA ARCserve® Backup Agent for Open Files für Windows
- CA ARCserve® Backup Client Agent für FreeBSD
- CA ARCserve® Backup Client Agent für Linux
- CA ARCserve® Backup Client Agent für Mainframe Linux
- CA ARCserve® Backup Client Agent für UNIX
- CA ARCserve® Backup Client Agent für Windows
- CA ARCserve® Backup Enterprise Option für AS/400
- CA ARCserve® Backup Enterprise Option für Open VMS
- CA ARCserve® Backup für Linux Enterprise Option für SAP R/3 für Oracle
- CA ARCserve® Backup für Microsoft Windows Essential Business Server
- CA ARCserve® Backup für UNIX Enterprise Option für SAP R/3 für Oracle
- CA ARCserve® Backup für Windows
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für IBM Informix
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Lotus Domino
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Microsoft Exchange Server
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Microsoft SharePoint Server
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Microsoft SQL Server
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Oracle
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für Sybase
- CA ARCserve® Backup für Windows Agent für virtuelle Rechner
- CA ARCserve® Backup für Windows Disaster Recovery Option
- CA ARCserve® Backup für Windows Enterprise Module

- CA ARCserve® Backup für Windows Enterprise Option für IBM 3494
- CA ARCserve® Backup für Windows Enterprise Option für SAP R/3 für Oracle
- CA ARCserve® Backup für Windows Enterprise Option für StorageTek ACSLS
- CA ARCserve® Backup für Windows Image Option
- CA ARCserve® Backup für Windows Microsoft Volume Shadow Copy Service
- CA ARCserve® Backup für Windows NDMP NAS Option
- CA ARCserve® Backup für Windows Storage Area Network (SAN) Option
- CA ARCserve® Backup für Windows Tape Library Option
- CA ARCserve® Backup Patch Manager
- CA ARCserve® Backup UNIX und Linux Data Mover
- CA ARCserve® Central Host-Based VM Backup
- CA ARCserve® Central Protection Manager
- CA ARCserve® Central Reporting
- CA ARCserve® Central Virtual Standby
- CA ARCserve® D2D
- CA ARCserve® D2D On Demand
- CA ARCserve® High Availability
- CA ARCserve® Replizierung
- CA VM: Band für z/VM
- CA 1[®] Bandverwaltung
- Common Services[™]
- eTrust® Firewall
- Unicenter® Network and Systems Management
- Unicenter® Software Delivery
- Unicenter® VM:Operator®

CA Kontaktieren

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter http://www.ca.com/worldwide. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Änderungen in der Dokumentation

Seit der letzten Version dieser Dokumentation wurden folgende Aktualisierungen der Dokumentation vorgenommen:

- Umbenannt auf CA Technologies.
- Abrufen von Laufwerk- und Wechslerinformationen für ein Bandgerät:
 Unter diesem neuen Thema wird beschrieben, wie Sie die Laufwerk- und Wechslerinformationen für ein Bandgerät abrufen können.
- Wurde aktualisiert, um die NAS-Filer-to-Server-Funktion einzuschließen.
- Das Dokument wurde mit Benutzer-Feedback, Verbesserungen, Korrekturen und anderen kleineren Änderungen aktualisiert, um die Verwendung und das Produktverständnis oder die Dokumentation selbst zu verbessern.

Inhalt

Kapitel 1: Einführung in die CA ARCserve Backup NDMP NAS Option	11
Funktionen	11
Option-Architektur	14
NDMP-Protokoll (Network Data Management Protocol)	14
NAS-Server	14
Durchsuchen von Verzeichnissen auf Remote-Rechnern	15
Unterstützte NAS-Sicherungskonfigurationen	15
Sichern von Daten mithilfe der Option	17
Wiederherstellen von Daten mithilfe der Option	18
Wiederherstellung nach Quelle	20
Wiederherstellung nach Ziel	20
Dynamische Gerätefreigabe	21
Unterstützte DDS-Konfigurationen	22
Zugriff auf Protokolle	24
Hinweise zu NAS-Filer-to-Server	25
Wasting D. Tarakallianan dan Ontina	20
Kapitel 2: Installieren der Option	29
Voraussetzungen für die Installation	29
nstallation	30
Konfiguration von Dateisystemen	30
Konfigurieren der NDMP Version 3	30
Beispiel: Konfigurieren der Datei "nas.cfg", um NDMP Version 3 zu unterstützen	31
Konfigurieren der NDMP Version 4	32
Konfigurieren von Snapshots und Checkpoints	32
Konfiguration	33
Konfigurieren von NAS-Geräten	34
DDS konfigurieren	38
Kapitel 3: Verwenden der Option	41
Verwalten von Sicherungsvorgängen	41
Sicherungsoptionen	
Voraussetzungen für Sicherungen	
Hinzufügen von NAS-Servern	43

Sichern von NAS-Servern	45
Durchführen einer Staging-Sicherung eines NAS-Servers	48
Beschränkungen für NAS-Sicherungsjobs	49
Archivieren von Daten auf dem NAS-Server	50
Verwalten von Wiederherstellungsvorgängen	50
Wiederherstellungsoptionen	51
Wiederherstellungsmethoden	51
Wiederherstellen eines NAS-Servers	53
Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs	57
Verwalten von Geräten und Datenträgern	58
Adapter-, Geräte- und Gruppenansichten	58
Datenträgerverwaltung	58
Verwalten von Datenbanken und Berichten	58
Verwalten von NAS-Vorgängen mit CA ARCserve Backup-Hilfsprogrammen	59
Hilfsprogramm zum Einfügen	59
Hilfsprogramm für Datenträgercheck und Durchsuchung	59
Anhang A: Verwenden von Network Appliance-NAS-Geräten	61
Konfiguration von Network Appliance-Servern	61
Zugriff auf die Verwaltungsschnittstelle	61
Benutzerkonten	61
Aktivieren von NDMP auf Network Appliance-Geräten	62
Konfigurieren der Namen von Bandbibliotheksgeräten	62
Konfigurieren des Pfads für den Laufwerkszugriff	62
Snapshot-Konfiguration	64
Anzeigen des Network Appliance-Systemprotokolls	65
Einschränkungen auf Network Appliance-Geräten	66
Anhang B: Verwenden von EMC Celerra-NAS-Geräten	67
Funktionsweise des EMC Celerra Host Data Mover	67
Konfigurieren von EMC Celerra Data Mover	68
Benutzerkonten	
Aktivieren von NDMP auf EMC Celerra-Geräten	
Erkennung logischer Gerätenamen	
Konfiguration der Datei "nas.cfg" - EMC Celerra-Geräte	
Einschränkungen auf EMC Celerra-Geräten	

Anhang C: Verwenden von EMC CLARiiON IP4700-NAS-Geräten	73
Konfigurieren des EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servers	
Erstellen von Benutzerkonten	
Aktivieren von NDMP auf EMC CLARiiON IP4700-Geräten	
Logische Gerätenamen	
Netzwerkkonfiguration	
Volume-Konfiguration	
Bandlaufwerke und Bandbibliotheken	
Einschränkungen auf EMC CLARiiON IP4700-Geräten	76
Anhang D: Verwenden von Procom-NAS-Geräten	79
Konfiguration von Procom-Servern	
Benutzerkonten	79
Logische Gerätenamen	79
Netzwerkkonfiguration	81
Volume-Konfiguration	81
Bandlaufwerke und Bandbibliotheksgeräte	
Konfiguration der Datei "nas.cfg" - Procom-Geräte	
Einschränkungen auf Procom-Geräten	84
Anhang E: Fehlerbehebung	85
Geräte werden im Gerätemanager nicht angezeigt	85
NAS-Server wird nicht neu initialisiert	86
Debug auf dem NAS-Server ist nicht aktiviert	87
Procom-Systemprotokoll und Umgebungsprotokoll können nicht aufgerufen werden	88
Wiederherstellen der Qtree-Informationen mit der NDMP NAS Option nicht möglich	89
NAS-Zeitlimitfehler bei großen NDMP-Sicherungen	90
Anhang F: Unterstützung für Funktionen - Zusammenfassung	91
Unterstützte Sicherungsfunktionen	91
Allgemein unterstützte Funktionen	93
Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen	94
Unterstützt für NDMP V4	95
Zertifizierte NAS-Geräte	96

Terminologieglossar	97
Index	99

Kapitel 1: Einführung in die CA ARCserve Backup NDMP NAS Option

CA ARCserve Backup ist eine umfassende Sicherungslösung für Anwendungen, Datenbanken, verteilte Server und Dateisysteme. Sie bietet Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen für Datenbanken, unternehmenswichtige Anwendungen und Netzwerk-Clients.

Mit der CA ARCserve Backup NDMP NAS Option können Sie Daten auf NAS-Geräten (Network Attached Storage) mithilfe des NDMP-Protokolls (Network Data Management Protocol) sichern und wiederstellen. Die CA ARCserve Backup NDMP NAS Option befindet sich auf demselben Server wie CA ARCserve Backup und verarbeitet die gesamte Kommunikation zwischen CA ARCserve Backup und dem NAS-Server, der Sicherungs- und Wiederherstellungsjobs durchführt.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Funktionen</u> (siehe Seite 11)

Option-Architektur (siehe Seite 14)

Sichern von Daten mithilfe der Option (siehe Seite 17)

<u>Wiederherstellen von Daten mithilfe der Option</u> (siehe Seite 18)

Dynamische Gerätefreigabe (siehe Seite 21)

Hinweise zu NAS-Filer-to-Server (siehe Seite 25)

Funktionen

Die Option bietet folgende Funktionen:

Push-Technologie

Sie können eine Sicherung durch lokales Verarbeiten der Daten auf dem NAS-Server effizienter durchführen. Push-Technologie entlastet die Systemressourcen des CA ARCserve Backup-Host-Servers und minimiert den Netzwerkverkehr durch Auslösen der Sicherungs- und Wiederherstellungsjobs für die Remote-Ausführung auf dem NAS-Server.

Durchsuchen von Verzeichnissen in Echtzeit auf Remote-Rechnern

Systemadministratoren können Datei- und Verzeichnisinformationen zum Remote-Zielrechner in Echtzeit anzeigen.

Hinweis: Für diese Funktion ist die Unterstützung des NAS-Herstellers erforderlich.

Lokale und Dreiweg-NDMP-Sicherungen und -Wiederherstellungen

Sie können ein an einen NAS-Server angeschlossenes Bandgerät mit den anderen NAS-Servern in der Konfiguration verwenden. Das Bandgerät muss nicht lokal an den NAS-Server angeschlossen sein, um diesen zu sichern oder wiederherzustellen.

Hinweis: Wenn Sie NAS-Bandgeräte von einem NAS-Server zu einem anderen NAS-Server verschieben, hat die neue Hardware-Konfiguration einen Dreiweg-Wiederherstellungsvorgang zur Folge.

NAS-Filer-to-Server-NDMP-Sicherungen und -Wiederherstellungen

Ermöglicht es Ihnen, den NAS-Filer direkt auf dem CA ARCserve Backup-Server wiederherzustellen, wo alle Geräte, die am Sicherungsserver angehängt sind, als Ziel des NAS-Filer-Sicherungsjobs verwendet werden können. NAS-Filer-to-Server-Wiederherstellungsjobs stellen NAS-Daten von jeder beliebigen Art von CA ARCserve Backup-Datenträger oder migriertem Datenträger auf einem NAS-Filer wieder her.

NAS-Wechsler-Unterstützung

Unterstützt die Sicherung und Wiederherstellung von NAS-Servern mit Wechslern oder Bandbibliotheksgeräten, die lokal an einen NAS-Server oder remote an einen anderen NAS-Server angeschlossen sind. Mit dieser Funktion können Sie einen lokalen NAS-Server oder einen NAS-Remote-Server mithilfe der Dreiwege-NDMP-Sicherung oder -Wiederherstellung sichern oder wiederherstellen.

Multistreaming-Unterstützung

Ein Agent kann gleichzeitig verschiedene Anforderungen verarbeiten und mehrere Jobs ausführen.

NAS 64 Bit-Unterstützung

Unterstützt x64 CA ARCserve Backup-Server zur Sicherung von NAS-Filern. (IA64 wird nicht unterstützt.)

Bandkopie-Unterstützung

Mit dem Hilfsprogramm für Bandkopien können Sie NAS-Sitzungen von einem Band auf ein anderes kopieren.

Das Hilfsprogramm für Bandkopien bietet die folgenden NAS-Sitzungsfunktionen:

- Durchführen einer Bandkopiesicherung von normalen NAS-Sitzungen
- Durchführen einer Bandkopiesicherung von NAS-Sitzungen mit oder ohne Band-Spanning (bei einem oder mehreren Bändern)
- Durchführen einer Bandkopiesicherung von NAS-Sitzungen im Abfragemodus
- Durchführen einer Bandkopiesicherung von NAS-Sitzungen mit der Quelloption "-entire", mit der Sie alle Bänder in einer Gruppe in eine andere Gruppe kopieren können.

Die meisten Bandkopie-Schalter können verwendet werden. Für die Bandkopie-Unterstützung von NAS-Sitzungen gelten jedoch einige Einschränkungen:

- Bei den Quell- und Zielgruppen der Bandkopie muss es sich um SAN DDS-Gruppen handeln (auf die sowohl der CA ARCserve Backup-Server als auch der NAS-Filer Zugriff hat).
- Remotekopien werden (in SAN/NAS DDS-Umgebungen) nicht unterstützt.
- Kopien von einem oder auf ein Dateisystemgerät werden nicht unterstützt.
- Multiplexing und Verschlüsselung wird nicht unterstützt.

Dynamische Gerätefreigabe

Die Option verwendet die dynamische Gerätefreigabe (DDS), damit der CA ARCserve Backup-Server Bandbibliotheksgeräte in einem Storage Area Network (SAN) gemeinsam nutzen kann. Ein Bandbibliotheksgerät kann entweder ausschließlich von mehreren NAS-Servern gemeinsam genutzt werden, oder mehrere NAS-Server können mit einem Bandbibliotheksgerät und dem CA ARCserve Backup-Server gemeinsam genutzt werden. Mit DDS kann Ihre Umgebung das optimale Gerät zum Sichern und Wiederherstellen von Daten auswählen. Weitere Informationen über DDS finden Sie im Abschnitt "Dynamische Gerätefreigabe".

Hinweis: Um die dynamische Gerätefreigabe verwenden zu können, müssen Sie die CA ARCserve Backup SAN Option und die Tape Library Option installieren.

Weitere Informationen:

Dynamische Gerätefreigabe (siehe Seite 21)

Option-Architektur

Die NDMP NAS Option bietet Dienste, mit denen CA ARCserve Backup Dateien und Verzeichnisse sichern und wiederherstellen kann. Diese Dienste verwenden mehrere Komponenten mit verschiedenen Konfigurationen, um Sicherungs- und Wiederherstellungsjobs durchzuführen.

NDMP-Protokoll (Network Data Management Protocol)

NDMP ist ein Kommunikationsprotokoll für die Interaktion mit einem NAS-Server im Netzwerk. Es ermöglicht Sicherungsanwendungen wie CA ARCserve Backup die Steuerung der Datensicherung und -wiederherstellung über einen NDMP-Server. Der für NDMP aktivierte Server wird auf NAS-Servern ausgeführt. Dies ermöglicht Datenübertragung zwischen Bandbibliotheksgeräten und Platten, die lokal oder über eine Remote-Verbindung an einen NAS-Server im Netz angeschlossen sind.

Dank NDMP kann eine netzwerkgestützte Sicherungsanwendung wie CA ARCserve Backup Sicherungen von einem Netzwerkknoten aus starten. Mit der Sicherungsanwendung kann keine Datenübertragung durchgeführt werden. Stattdessen führt der NDMP-Server, der auf dem NAS-Server ausgeführt wird, die Datenübertragung durch.

Weitere Informationen:

Konfiguration von Dateisystemen (siehe Seite 30)

NAS-Server

Der NAS-Server implementiert das NDMP-Protokoll und führt die eigentlichen Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durch. Der NDMP-Server wird auf dem NAS-Server ausgeführt und vom Hersteller des NAS-Servers mitgeliefert. Die Schnittstelle zwischen CA ARCserve Backup und dem NDMP-Server liegt auf dem NAS-Server und verwendet NDMP.

Durchsuchen von Verzeichnissen auf Remote-Rechnern

CA ARCserve Backup listet automatisch Dateien und Verzeichnisse für Network Appliance-Server auf, die NDMP Version 4 unterstützen. Wenn ein NAS-Server NDMP Version 3 unterstützt, werden die Volumes automatisch aufgelistet.

Weitere Informationen:


Konfiguration von Dateisystemen (siehe Seite 30)

Unterstützte NAS-Sicherungskonfigurationen

CA ARCserve Backup unterstützt lokale, Dreiweg- und Filer-to-Server-NDMP-Sicherungen über NAS

Lokale NDMP-Sicherung über NAS

Wenn ein NAS-Server über ein lokal angeschlossenes Bandgerät verfügt, kann CA ARCserve Backup eine serverlose Sicherung der NAS-Serverdaten auf diesem Gerät auslösen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:




Dreiweg-NDMP-Sicherungen über NAS

An einige der NAS-Server im Netzwerk ist möglicherweise kein Bandgerät angeschlossen. Sofern mindestens an einen NAS-Server ein Bandgerät angeschlossen ist, kann dieses Gerät zum Sichern anderer NAS-Server verwendet werden.

Beispiel: Dreiweg-NDMP-Sicherungen über NAS

An NAS-Server 1 ist kein Bandgerät angeschlossen, aber an NAS-Server 2. Die NDMP NAS Option kann die Daten von NAS Server 1 auf dem Bandgerät sichern, das an NAS Server 2 angeschlossen ist. Diese Konfiguration wird als NAS-Dreiwege-NDMP-Sicherung bezeichnet.




NAS-Filer-to-Server-NDMP-Sicherung

Der NAS-Filer kann mithilfe der Filer-to-Server-Funktion direkt auf dem CA ARCserve Backup-Server gesichert werden. Alle Geräte, die am Sicherungsserver angehängt sind, können als das Ziel eines NAS-Filer-Sicherungsjobs verwendet werden. Die Beschränkung, dass ein eigens dafür vorgesehenes Gerät (am NAS-Filer angehängt) vorhanden sein muss, um die NAS-Sicherung durchzuführen, besteht nicht mehr.

Beispiel: NAS-Filer-to-Server-NDMP-Sicherung

Jedes CA ARCserve Backup-Datenträgerziel kann ein NAS-Filer-to-Server-Ziel sein, wobei sich CA ARCserve Backup-Datenträger auf die Bandbibliothek/VTL oder den Datenträger (Dateisystemgerät, Staging-Gerät, oder Deduplizierungsgerät) bezieht.



Sichern von Daten mithilfe der Option

Mit dem Sicherungs-Manager können Sie einen Sicherungsjob für die Daten in Ihrem Netzwerk konfigurieren und übergeben. Wählen Sie einen beliebigen NAS-Server als Quelle und ein an einen NAS-Server angeschlossenes Bandgerät als Ziel aus.

Hinweis: In einem NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob können Sie jedes beliebige an den CA ARCserve Backup-Server angehängte Gerät als das Ziel auswählen.

Wenn Sie Daten eines Dateisystems sichern, erstellt der Network Appliance-NAS-Server einen Snapshot für diese Daten, so dass die Sicherung ein konsistentes Abbild der Daten zum Sicherungszeitpunkt darstellt. Die Daten werden also indirekt von diesem Snapshot gesichert.

Wichtig! Sie können die NDMP NAS Option verwenden, wenn Sie auf einem NAS-Server gespeicherte Daten auf einem Bandgerät sichern möchten, das entweder an denselben NAS-Server oder einen anderen NAS-Server angeschlossen ist. In beiden Fällen muss der NAS-Server das NDMP-Protokoll unterstützen. Sie können auch die NDMP NAS Option verwenden, wenn Sie einen NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob ausführen wollen.

Wenn in einer Umgebung ein freigegebenes Sicherungsgerät in einem SAN mit dem CA ARCserve Backup-Server und einem NAS-Gerät verbunden ist, können Sie die NDMP NAS Option verwenden, um Daten vom NAS-Server direkt auf dem freigegebenen Gerät zu sichern.

Weitere Informationen zu den Sicherungsfunktionen von CA ARCserve Backup finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Wichtig! Die Sicherungsoptionen hängen von der implementierten NDMP-Version und dem Typ des NAS-Servers ab.

Weitere Informationen:


<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91) Allgemein unterstützte Funktionen (siehe Seite 93)

Wiederherstellen von Daten mithilfe der Option

Die Wiederherstellungsoptionen hängen von der implementierten NDMP-Version und dem Typ des NAS-Servers ab. Um Daten von einem Bandgerät auf einem NAS-Server wiederherzustellen, verwenden Sie den Wiederherstellungs-Manager zum Konfigurieren und Übergeben des Jobs. Weitere Informationen zu den Wiederherstellungsfunktionen finden Sie im *Administrationshandbuch*.


Hinweis: Von einem NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob erstellte Sitzungen können am ursprünglichen Speicherort oder an einem alternativen Speicherort wieder hergestellt werden. Sie können direkt von folgenden Orten wiederherstellen:

- Nicht mit NAS verbundene Bänder
- Dateisystemgerät, Staging-Gerät oder Deduplizierungsgerät
- Cloud-Gerät




Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die lokale Wiederherstellung:

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Dreiweg-Wiederherstellung:



Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für die NAS-Filer-to-Server-Wiederherstellung:



Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94) <u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)

Wiederherstellung nach Quelle

Sie können NAS-Server durch Klicken auf die Registerkarte "Quelle" des Wiederherstellungs-Managers anzeigen. Sie können einzelne NAS-Dateien/-Verzeichnisse auf dieselbe Art und Weise zur Wiederherstellung auswählen wie bei anderen von CA ARCserve Backup unterstützten Hosts/Clients.

Wiederherstellung nach Ziel

Bei NAS-Sicherungen handelt es sich um Sicherungen im Format eines Drittanbieters, die das herstellerspezifische NAS-Format verwenden. Obwohl die meisten NAS-Server das NDMP-Protokoll verwenden, ist es ratsam, Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge auf Servertypen desselben Herstellers auszuführen. Außerdem können Sie die NAS-Sitzung nicht wiederherstellen, wenn Sie das Band in ein Gerät einlegen, das lokal an den CA ARCserve Backup-Server angeschlossen ist.

Das Durchsuchen und das Auswählen von Dateien oder Verzeichnissen für Wiederherstelllungen erfolgt auf dieselbe Weise wie das Durchsuchen von NAS-Servern über die Registerkarte "Quelle" des Sicherungs-Managers.

Dynamische Gerätefreigabe

Sie müssen die CA ARCserve Backup SAN Option und die Tape Library Option installieren, bevor Sie die dynamische Gerätefreigabe (DDS) verwenden können.

In einer Umgebung aus Fibre Channel-Speichergeräten und einem oder mehreren CA ARCserve Backup-Servern kann es zu Komplikationen kommen, wenn Geräte erkannt werden, die sich nur auf Fibre Channel befinden. Geräte können doppelt erfasst werden, wenn es in einer Fibre Channel-Schleife ein oder mehr Fibre Channel-Adapter zum Aufzählen von Geräten gibt.

Hinweis: Wenn sich einzelne Datenträgerprozesse auf demselben SAN befinden, müssen Sie mehrere Datenträgerprozesse in einer zentralen Managementanwendung erfassen und organisieren, um die nahtlose Integration dieser Prozesse sicherzustellen.

In diesem Fall ist ein NDMP-Bandserver, der auf einem NAS-Gerät ausgeführt wird, ein Datenträgerprozess. Der CA ARCserve Backup-Bandprozess wird auch als Datenträgerprozess interpretiert. Durch die Verwendung dieser Funktion wird eine nahtlose Integration sichergestellt.

Wenn in einer Fibre Channel-Schleife separate Fibre Channel-Adapter zum Aufzählen von Geräten vorhanden sind, verwaltet die DDS alle doppelten Verweise auf ein Gerät dynamisch. Mit DDS sind Sie bei der Auswahl des Layouts Ihrer Speichertopologie wesentlich flexibler.

DDS ist kosteneffizient, da zum Sichern von NAS- und Nicht-NAS-Daten nur eine Bibliothek erforderlich ist.

Mit DDS haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Nahtlose Steuerung von Laufwerken und Bandbibliotheksgerät über den lokalen CA ARCserve Backup-Server und den NAS-Server.
- Sicherung der NAS-Daten auf demselben Band, auf dem die Nicht-NAS-Daten gesichert wurden.
- Multistreaming der NAS- und Nicht-NAS-Jobs sowie Paketerstellung zur gemeinsamen Ausführung. CA ARCserve Backup wählt für alle Sicherungen und Wiederherstellungen den optimalen Datenpfad aus. Alle NAS-Server können die Laufwerke und Daten erkennen. Dadurch entfallen Dreiweg-Sicherungen. Zum Sichern von Daten werden nur noch Zweiweg-Datenpfade verwendet.

Hinweis: DDS unterstützt keine Wiederherstellung von lokalen Sicherungen auf einem NAS-Server bzw. von NAS-Server-Sicherungen auf dem lokalen CA ARCserve Backup-Server. Diese Einschränkung besteht, da NAS-Sicherungen in dem herstellerspezifischen Format des jeweiligen NAS-Herstellers geschrieben werden.

Weitere Informationen:


DDS konfigurieren (siehe Seite 38)

Unterstützte DDS-Konfigurationen


Die NDMP NAS-Option unterstützt zwei grundlegende DDS-Konfigurationen:

- Ein oder mehrere an das SAN angeschlossene NAS-Server, die ein Bandlaufwerk oder Bandbibliotheksgerät gemeinsam nutzen, und der CA ARCserve Backup-Server ist mit dem SAN verbunden.
- Zwei oder mehr an das SAN angeschlossene NAS-Server, die ein Bandlaufwerk oder Bandbibliotheksgerät gemeinsam nutzen, und der CA ARCserve Backup-Server ist nicht mit dem SAN verbunden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen oder mehrere an das SAN angeschlossene NAS-Server, die ein Bandlaufwerk oder Bandbibliotheksgerät gemeinsam nutzen, wobei der CA ARCserve Backup-Server mit dem SAN verbunden ist.



Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für zwei oder mehrere an das SAN angeschlossene NAS-Server, die ein Bandlaufwerk oder Bandbibliotheksgerät gemeinsam nutzen, wobei der CA ARCserve Backup-Server nicht mit dem SAN verbunden ist.



Zugriff auf Protokolle

Die NDMP NAS Option generiert die in den Protokollen im Verzeichnis <Basisinstallationspfad>/LOGS enthaltenen Informationen. Mehrere Protokolle sind verfügbar, und in jedem Protokoll werden folgende Informationstypen bereitgestellt:

Tape.log

Stellt Informationen im Abschnitt "DDS-Gerätezuordnung" bereit, der darüber Auskunft gibt, ob die gewählte primäre oder sekundäre Gerätereferenz optimal war. Dieses Protokoll wird vom Bandprozess generiert.

LibSetup.log

Enthält Informationen über das Szenario, in dem auf allen SCSI-Ports doppelte Gerätereferenzen erkannt werden. Dieses Protokoll wird von der CA ARCserve Backup Tape Library Option generiert.

Hinweise zu NAS-Filer-to-Server

Die NAS-Filer-to-Server-Funktion stellt eine Verbesserung zur vorhandenen CA ARCserve Backup-NDMP NAS Option dar. Filer-to-Server bedeutet, dass Sie den NAS-Filer direkt auf dem CA ARCserve Backup-Server sichern können, wobei das Ziel des NAS-Filer-Sicherungsjobs jedes am Sicherungsserver angehängtes Gerät sein kann. NAS-Filer-to-Server-Wiederherstellungsjobs stellen NAS-Daten von jeder beliebigen Art von CA ARCserve Backup-Datenträger oder migriertem Datenträger auf einem NAS-Filer wieder her. Wenn Sie zum Beispiel NAS-Daten auf Band sichern, und sie dann auf einen Datenträger migrieren, können Sie die Daten direkt vom Datenträger wiederherstellen. Sie brauchen die Daten nicht zurück auf das Band zu kopieren, um sie dann vom Band wiederherzustellen.

Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie einen NAS-Filer-to-Server-Job übergeben:

Sichern

- Jedes am CA ARCserve Backup-Server angehängte Gerät, wie z. B. ein Dateisystemgerät, Staging-Gerät, Deduplizierungsgerät, Band, oder eine virtuelle Bandbibliothek, kann als das Ziel für einen NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob verwendet werden.
- Wenn das Ziel ein DDS-Gerät ist (freigegebenes Gerät über SAN), werden Sie beim Übergeben des Jobs aufgefordert, auszuwählen, ob Sie den Job mit den Daten ausführen wollen, die an den Sicherungsserver gesendet wurden (NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob) oder die Sicherung auf dem NAS-Filer (normaler NAS-Sicherungsjob) behalten wollen. Wenn Sie den Job ändern, und das Ziel weiterhin ein DDS-Gerät ist, müssen Sie erneut auswählen, ob ein Filer-to-Server-Sicherungsjob übergeben werden soll.
- Wenn das Ziel nur am NAS-Filer angehängt ist, wird der Job als ein normaler NAS-Sicherungsjob ausgeführt. Wenn das Ziel nur am CA ARCserve Backup-Server angehängt ist, wird der Job als ein NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob ausgeführt.
- Sowohl Band-Staging als auch Disk-Staging können für Filer-to-Server-Sicherungsjobs aktiviert werden.
- Rotations- und GFS-Rotationspläne können in einem Filer-to-Server-Sicherungsjob verwendet werden.
- Eine NAS-Sitzung kann sich über mehrere Bandsequenzen erstrecken.

■ Rückwärtskompatibilität

 In einer früheren Version erstellte NAS-Sitzungen können in CA ARCserve Backup r16 wieder hergestellt, eingefügt und durchsucht werden.

■ Einfügen

 Sitzungsdetails von Filer-to-Server-Sitzungen können vom Einfügejob wieder hergestellt werden.

Multistreaming

 Multistreaming auf Quellknotenebene wird unterstützt. Multistreaming auf Volume-Ebene wird nicht unterstützt.

■ Primär-/Mitgliedsserver

- Die NDMP NAS Option ist nur auf dem Primärserver installiert.
- NAS-Filer-to-Server-Jobs können auf dem Primär- oder Mitgliedsserver ausgeführt werden, aber normale NAS-Jobs werden weiterhin nur auf dem Primärserver ausgeführt.
- Die folgenden Jobs können auf dem Mitgliedsserver ausgeführt werden:
 - Sichern
 - Wiederherstellen
 - Durchsuchen
 - Einfügen
- Wiederherstellungen von einem SAN-Gerät funktionieren auf die gleiche Art und Weise wie zuvor. Sie können auswählen, von welchem Server der Wiederherstellungsjob ausgeführt werden soll.

Wiederherstellen

- Von einem Filer-to-Server-Sicherungsjob erstellte Sitzungen können am ursprünglichen Speicherort oder an einem alternativen Speicherort wieder hergestellt werden.
- Sie können direkt von folgenden Orten wiederherstellen:
 - Nicht mit NAS verbundene Bänder
 - Dateisystemgerät, Staging-Gerät, Deduplizierungsgerät
 - Cloud-Gerät
- Individuell ausgewählte Dateien können einfach wieder hergestellt werden.
- NAS-Sitzungen, die sich über mehrere Bänder erstrecken, können wieder hergestellt werden.
- Beim Übergeben eines Wiederherstellungsjobs brauchen Sie nicht anzugeben, ob es sich um einen Filer-to-Server-Wiederherstellungsjob handelt. Dies wird automatisch auf der Basis des Sicherungsjobs erkannt.

Serverseitige Verschlüsselung

- NAS-Filer-to-Server-Jobs unterstützen serverseitige Verschlüsselung, jedoch unterstützen normale NAS-Jobs serverseitige Verschlüsselung nicht.
- In einem Filer-to-Server-Job werden Daten vom Bandprozess auf der Sicherungsserverseite geschrieben. Deshalb wird serverseitige Verschlüsselung/Komprimierung unterstützt.
- Wenn Sie einen Nicht-Filer-to-Server-Job (normaler NAS-Job) mit Verschlüsselung übergeben, wird die Verschlüsselung für NAS-Sicherungen übersprungen und Sie werden mit einer Meldung aufgefordert, auf "OK" zu klicken, um fortzufahren. Wenn Sie einen Filer-to-Server-Job mit serverseitiger Verschlüsselung übergeben, wird die Meldung unterdrückt.
- Serverseitige Verschlüsselung kann auch in einem Staging-Job verwendet werden.
- Folgendes wird nicht unterstützt:
 - Agentenseitige Verschlüsselung

- Sitzungskennwortverwaltung
 - Ein Sitzungskennwort kann in einem Filer-to-Server-Sicherungsjob gespeichert werden.
 - Ein Sitzungskennwort kann in einem Wiederherstellungsjob für eine Filer-to-Server-Sitzung abgerufen werden.
 - Ein Sitzungskennwort kann in einem Einfügejob für eine Filer-to-Server-Sitzung abgerufen werden.
- Zusätzliche unterstützte Funktionen:
 - Deduplizierung
 - Migration
 - Bandkopie

Kapitel 2: Installieren der Option

In diesem Abschnitt werden die Installation und Konfiguration der NDMP NAS Option beschrieben. Sie sollten mit den Merkmalen und Anforderungen sowie mit den Administratorverantwortlichkeiten unter den angegebenen Betriebssystemen vertraut sein.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Voraussetzungen für die Installation</u> (siehe Seite 29) <u>Installation</u> (siehe Seite 30) <u>Konfiguration von Dateisystemen</u> (siehe Seite 30) <u>Konfiguration</u> (siehe Seite 33)

Voraussetzungen für die Installation

Wenn Sie die NDMP NAS Option verwenden möchten, müssen Sie zuerst den NAS-Server und den CA ARCserve Backup-Server vorbereiten und konfigurieren. Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen:

- Ihr System erfüllt die für die Installation der NDMP NAS Option erforderlichen Mindestvoraussetzungen für Hardware und Software. Eine Liste der Voraussetzungen finden Sie in der Infodatei.
- Das Betriebssystem des NAS-Servers ist mit CA ARCserve Backup kompatibel. Weitere Informationen zu den Hardware- und Software-Voraussetzungen für Network Appliance-, EMC Celerra-, EMC CLARiiON IP4700- und Procom-NAS-Geräte finden Sie in der ReadMe-Datei.
- CA ARCserve Backup ist installiert und arbeitet ordnungsgemäß.
 - **Hinweis:** Sie müssen die Option auf dem CA ARCserve Backup-Server installieren.
- Sie verfügen über Administratorrechte oder die entsprechende Berechtigung zum Installieren von Software auf den Computern, auf denen Sie die Option installieren.
- Sie kennen den Namen und das Kennwort des Rechners, auf dem Sie die Option installieren.
- Sie haben sich alle Änderungen des Standardinstallationspfad notiert.

Installation

Die NDMP NAS Option kann entsprechend den Standardvorgehensweisen für die Installation von Systemkomponenten, Agenten und Optionen von CA ARCserve Backup installiert werden. Weitere Informationen zu der Vorgehensweise finden Sie im *Implementierungshandbuch*.

Starten Sie den Computer neu, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Konfiguration von Dateisystemen

Die NDMP NAS Option installiert im Ordner "NAS Option" eine Konfigurationsdatei mit dem Namen "nas.cfg". Hierbei handelt es sich um die Datei, in der Sie die auf der Registerkarte "Quelle" des Sicherungs-Managers angezeigten Elemente festlegen. Nach dem Konfigurieren dieser Datei können Sie die im Sicherungs-Manager eingegebenen Elemente durchsuchen.

Konfigurieren der NDMP Version 3

Wenn ein NAS-Server NDMP Version 3 unterstützt, können Sie die Datei NAS.CFG für Sicherungen von Teil-Volumes konfigurieren. Die NDMP NAS Option kann keine Volume-Zuordnungen für diese Server bestimmen. Um Sicherungen von Teil-Volumes durchzuführen, müssen Sie die Pfade in die Konfigurationsdatei aufnehmen.

So geben Sie die Pfadinformationen ein:

- Öffnen Sie die Datei NAS.CFG im Ordner
 Basisinstallationspfad>NAS OPTION.
- 2. Geben Sie in die erste Zeile den Hostnamen des NAS-Servers ein.
- 3. Geben Sie beginnend mit dem logischen Gerätenamen die einzelnen absoluten Pfade jeweils in separate Zeilen im Anschluss an den Hostnamen des NAS-Servers ein.
- 4. Geben Sie ein Semikolon ein, um die Konfiguration der einzelnen Server abzuschließen.
- 5. Speichern Sie die Datei.


Weitere Informationen:

NDMP-Protokoll (Network Data Management Protocol) (siehe Seite 14)

Beispiel: Konfigurieren der Datei "nas.cfg", um NDMP Version 3 zu unterstützen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Datei "nas.cfg", um ein aus Datenbankdateien bestehendes Teil-Volume zu sichern:

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für das entsprechende Fenster des Wiederherstellungs-Managers:



Konfigurieren der NDMP Version 4

Wenn Sie einen NAS-Server mit NDMP Version 4 und Unterstützung für Erweiterungen von Snapshot-Management verwenden, müssen Sie die Datei NAS.CFG nicht verwenden. Zurzeit wird diese Funktion jedoch nur von Network Appliance-NAS-Servern unterstützt.

Weitere Informationen:


NDMP-Protokoll (Network Data Management Protocol) (siehe Seite 14)

Konfigurieren von Snapshots und Checkpoints

Ein Snapshot oder Checkpoint ist eine schreibgeschützte Online-Kopie eines gesamten Dateisystems, die das Löschen oder Ändern von Dateien verhindert, ohne Dateiinhalte zu duplizieren. Mithilfe von Snapshots können Sie Dateien wiederherstellen und auf Band sichern, während der NAS-Server verwendet wird. Snapshots von Daten in einem Dateisystem können nach Bedarf ebenfalls vom NAS-Administrator erstellt und geplant werden.

Hinweis: Wenn Sie Snapshots oder Checkpoints auf dem NAS-Server sichern, müssen Sie die Datei "nas.cfg" konfigurieren. Die Datei wird wie bei der Sicherung eines Teil-Volumes bearbeitet. Die Namen der Snapshot-Dateien sind herstellerspezifisch.

Im Folgenden ist ein Beispiel für ein Fenster des Sicherungs-Managers mit einem Network Appliance-Snapshot namens "hourly.0" und einem Checkpoint namens "daily" dargestellt.



Konfiguration

Nach der Installation der NDMP NAS Option müssen Sie die NAS-Server, Bandlaufwerke oder Bandbibliotheksgeräte konfigurieren.

Bevor Sie die Geräte und Laufwerke konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Sie können ein Ping für den NAS-Server durchführen oder von dem Server, auf dem die NDMP NAS Option installiert wurde, auf den Server zugreifen.
- Der als Ziel für die Sicherungsdaten verwendete NAS-Server erkennt seine lokal angeschlossenen Laufwerke oder Bandbibliotheksgeräte.
- Die Bandbibliotheksgeräte und NAS-Server sind von CA zertifiziert.
- Die Bandlaufwerke sind von den NAS-Herstellern zertifiziert.
- Das Bandlaufwerk ist noch nicht geöffnet und wird nicht von einer anderen NDMP-Sitzung verwendet (es ist jeweils nur eine Verbindung zulässig).

Konfigurieren von NAS-Geräten

Sie können die NAS-Laufwerke und Bandgeräte entweder sofort nach der Installation der NDMP NAS Option oder später über das Dialogfeld "Gerätekonfiguration" konfigurieren.

Hinweis: NAS-Gerätekonfiguration ist für NAS-Filer-to-Server-Jobs nicht erforderlich. Um einen NAS-Filer-to-Server-Job auszuführen, ist es erforderlich, die CA ARCserve Backup-Geräte, wie z. B. das Dateisystemgerät, Deduplizierungsgerät, Staging-Gerät, Cloud-Gerät, die Bandbibliothek oder virtuelle Bandbibliothek zu konfigurieren.

Wichtig! Um die DDS-Umgebung zu verwenden, müssen Sie den NAS-Server dem Sicherungsserver hinzufügen.


So konfigurieren Sie die NAS-Geräte:

Hinweis: Wenn Sie die Geräte und Laufwerke direkt im Anschluss an die Installation konfigurieren, können Sie Schritt 5 der folgenden Anweisungen überspringen.

- 1. Wählen Sie auf der Startseite von CA ARCserve Backup die Gerätekonfiguration aus.
 - Der Willkommensbildschirm der Gerätekonfiguration wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie "NAS-Server" aus, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Ja", um den Bandprozess zu stoppen.
- Geben Sie, wenn erforderlich, Ihre Anmeldeinformationen an.
 Der Bandprozess wird beendet. Das Dialogfeld "NAS-Serverkonfiguration" wird geöffnet.
- 4. Klicken Sie auf "Hinzufügen", und wählen Sie in der Drop-down-Liste die Option "NAS-Server" aus.

5. Markieren Sie den Eintrag "Neuer Server", und geben Sie den Namen des NAS-Servers, den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Der Benutzername und das Kennwort müssen mit einem NAS-Server-Konto mit NAS-Administratorrechten verbunden sein.



Die Schritte 6 und 7 sind optional für NAS-Server, die NDMP Version 3 und 4 unterstützen. NAS-Server, die NDMP Version 3 oder 4 unterstützen, erlauben dem Client die Erkennung von Sicherungsgeräten, die auf dem NAS-Server konfiguriert sind. Die NDMP NAS Option führt eine Suche durch und zeigt alle erkannten Geräte an. Die Regeln zum Formatieren und Verwenden des logischen Gerätenamens sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Nachdem Sie diesen Schritt fertig gestellt haben, ist DDS für die Verwendung freigegeben.

Informationen zum Bestimmen von logischen Gerätenamen finden Sie in den herstellerspezifischen Anhängen.


Wenn Sie NDMP Version 3 oder 4 verwenden, überspringen Sie die Schritte 6 und 7, und fahren Sie mit Schritt 8 fort.

- 6. Klicken Sie auf "Hinzufügen", und wählen Sie "Band-/Wechslergerät" aus.
- 7. Markieren Sie "Neues Bandgerät", und geben Sie die Informationen zu diesem Bandgerät ein.

Geben Sie einen logischen Gerätenamen ein, der für das Bandgerät oder das Bandbibliotheksgerät steht. Der logische Name eines Geräts bezieht sich auf eine eindeutige Zeichenfolge, mit der der NAS-Server oder NDMP-Server das Gerät bezeichnet. Weitere Informationen zum Abruf von Laufwerk- und Wechslerinformationen finden Sie unter <u>Abrufen von Laufwerk- und Wechslerinformationen für ein Bandgerät</u> (siehe Seite 37).

- 8. Wiederholen Sie die Schritte4 und 5 (und optional die Schritte6 und 7) für alle weiteren NAS-Server, die Sie für die Verwendung mit der NDMP NAS Option konfigurieren möchten.
 - Der CA ARCserve Backup-Server kann über das Netzwerk mit mehreren NAS-Servern interagieren.
- 9. Wenn Sie keine weiteren Server und Bandgeräte hinzufügen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Mit der Konfiguration der Bibliotheken fortfahren" und klicken auf "Fertig stellen".

Das Dialogfeld "Die Gerätekonfiguration ist abgeschlossen" wird geöffnet.



- 10. Klicken Sie auf "Beenden". Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Gerätekonfiguration beenden möchten, klicken Sie auf "Ja".
- 11. Starten Sie den Bandprozess.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte DDS-Konfigurationen</u> (siehe Seite 22)

Abrufen von Laufwerk- und Wechslerinformationen für ein Bandgerät

Wenn Sie ein Band- oder Wechslergerät hinzufügen, müssen Sie die Laufwerkund Wechslerinformationen für das Gerät angeben.

So rufen Sie die Laufwerk- und Wechslerinformationen für ein Gerät ab:

■ Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem NAS-Server aus, um die Bandlaufwerkinformationen abzurufen:

```
sysconfig -t
```

■ Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem NAS-Server aus, um die Wechslerinformationen abzurufen:

```
sysconfig -m
```

DDS konfigurieren


Bevor Sie mit der Konfiguration von DDS beginnen, überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Optionen installiert haben:

- SAN Option
- Tape Library Option

So konfigurieren Sie das System zum Verwenden von DDS:

- 1. Öffnen Sie den Fibre-Schalter.
 - Alle NAS-Server und CA ARCserve Backup-Server erkennen einander sowie sämtliche angeschlossenen Geräte.
- 2. Konfigurieren Sie eine SCSI-Brücke oder einen SCSI-Router so, dass diese(r) sich selbst nicht als SCSI-Arraygerät zu erkennen gibt.
 - NAS-Server können möglicherweise keine Verbindung zu der SCSI-Brücke bzw. dem Router herstellen, wenn diese(r) sich als Arraygerät zu erkennen gibt.
- 3. Stellen Sie sicher, dass alle NAS- und CA ARCserve Backup-Server sämtliche Geräte erkennen können.
- 4. Stellen Sie sicher, dass online geschaltete Bandbibliotheksgeräte bereit sind.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die Geräte freigegeben werden, indem Sie das Debug-Protokoll des Bandprozesses in der Serververwaltung beim Starten des Bandprozesses aktivieren.

In diesem Protokoll (TAPE.LOG) finden Sie Einzelheiten zu freigegebenen und nicht freigegebenen Geräten. Die Einzelheiten finden Sie im Debug-Protokoll des Bandprozesses im Abschnitt "List Dynamic Device Sharing Device Map".



6. Stellen Sie sicher, dass das Bandlaufwerk nicht bereits geöffnet ist oder von einer anderen NDMP-Sitzung verwendet wird.

Hinweis: Freigegebene SCSI-Geräte werden unter dem lokalen Adapter angezeigt. Die Symbole für die Gruppe und den Adapter werden als freigegeben gekennzeichnet.

Beschränkungen bei der Verwendung von DDS

Wenn Sie Ihr System für die Verwendung von DDS konfigurieren, gelten die folgenden Einschränkungen:

- Wenn Sie die CA ARCserve Backup SAN Option installiert haben, müssen Sie die NDMP NAS Option auf dem primären Sicherungsserver installieren.
- Das SAN muss allen Mitgliedsservern erlauben, angeschlossene Sicherungsgeräte zu erkennen.
- In plattformübergreifenden Umgebungen funktioniert DDS nicht.
- Die NAS-Server müssen alle Herstellervoraussetzungen erfüllen, indem Sie zertifizierte Geräte und Anlagen verwenden, die ordnungsgemäß und eigenständig im SAN funktionieren.

Identifizieren von dynamisch freigegebenen Geräten

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um dynamisch freigegebene Geräte zu identifizieren.

Gerätemanager - Verzeichnisstruktur

In der Verzeichnisstruktur des Fensters "Gerätemanager" werden dynamisch freigegebene Geräte mit dem im folgenden Beispiel abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Das folgende Beispiel zeigt einen dynamisch freigegebenen Wechsler mit sechs Laufwerken.



Gerätemanager - Bereich "Eigenschaften"

Wenn ein Gerät dynamisch freigegeben ist, können Sie im Fenster "Gerätemanager" im Bereich "Eigenschaften" die Zusammenfassungs- und Detailinformationen zu dem freigegebenen Gerät anzeigen.

Zusammenfassung	Details		
Geräteinformationen			
Hersteller		EXABYTE	
Produktname		Mammoth2	
Firmware-Version		v07h	
SCSI-Kompatibilität		SCSI-II	
Seriennr.		0062037434	
Gerätekonfiguration			
Beschreibung		Gerät: 4 = Karte: 3, Bus: 0, SCSI-ID: 3, LUN: 0	
Dieses freigegebene G	ierät ist r	nit dem NAS verbunden.	
Dieses freigegebene G Shared by	ierät ist r	nit dem NAS verbunden. W2KGE1	

Kapitel 3: Verwenden der Option

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit der NDMP NAS Option Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgänge durchführen können. Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von Daten finden Sie im Administrationshandbuch.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Verwalten von Sicherungsvorgängen</u> (siehe Seite 41)

<u>Verwalten von Wiederherstellungsvorgängen</u> (siehe Seite 50)

<u>Verwalten von Geräten und Datenträgern</u> (siehe Seite 58)

<u>Verwalten von Datenbanken und Berichten</u> (siehe Seite 58)

<u>Verwalten von NAS-Vorgängen mit CA ARCserve Backup-Hilfsprogrammen</u> (siehe Seite 59)

Verwalten von Sicherungsvorgängen

Zum Sichern von Daten Ihres Netzwerks können Sie den Sicherungs-Manager verwenden. Dort konfigurieren und übergeben Sie Sicherungsjobs. Sie können einen beliebigen NAS-Server als Quelle und ein an diesen oder einen anderen NAS-Server angeschlossenes Bandgerät als Ziel nutzen. Obwohl alle NAS-Server das NDMP-Protokoll verwenden, ist es ratsam, Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge auf Servertypen desselben Herstellers auszuführen.

Hinweis: Sie können jedes beliebige an den CA ARCserve Backup-Server angehängte Gerät als das Ziel für einen NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob verwenden.

Sicherungsoptionen

Wenn Sie einen NAS-Server für eine Sicherung auswählen, stehen standardmäßig mehrere CA ARCserve Backup-Optionen zur Verfügung. Einige der Standardoptionen sind auf Grund der Version des auf dem NAS-Server verwendeten NDMP-Protokolls nicht verfügbar. Andere Optionen sind auf Grund von Einschränkungen von NAS-Servern bestimmter Hersteller nicht vorhanden.

Zum Beispiel unterstützt CA ARCserve Backup auf den meisten NAS-Servern nicht die Sicherung mehrerer Ordner aus demselben Volume als Teil desselben Jobs. Sie können einzelne Ordner als separate Jobs auswählen und deren gleichzeitige Ausführung planen. Wenn Sie mehrere Ordner angeben, erkennt CA ARCserve Backup nur den ersten Ordner in einem Volume und ignoriert die anderen angegebenen Ordner.

NDMP Version 3 unterstützt keine Multi-Byte- oder Unicode-Namen. Dadurch kann die Granularität der Wiederherstellungsansicht der Sicherungssitzung beeinträchtigt werden.

NAS-Server von Network Appliance bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit zum Sichern mehrerer Dateien und Ordner in einem einzelnen Volume.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91) Allgemein unterstützte Funktionen (siehe Seite 93)

Voraussetzungen für Sicherungen

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie einen Sicherungsjob starten:

- Sie verwenden für Sicherheitsanmeldungen beim NAS-Server den richtigen Benutzernamen und das richtige Kennwort.
- Im Gerätemanager werden die NAS-Geräte angezeigt.
- Sie können den NAS-Server in den entsprechenden Quell- und Zielbaumstrukturen des Sicherungs- und Wiederherstellungs-Managers durchsuchen.


- Beim Sichern von Snapshots oder Checkpoints muss der Server für die Erstellung dieser Dateien konfiguriert sein.
- Die Bandlaufwerke, die Sie verwenden, sind vom NAS-Hersteller zertifiziert.
- Das Bandbibliotheksgerät und der NAS-Server, den Sie verwenden, sind von CA zertifiziert.

Hinzufügen von NAS-Servern

Sie müssen den NAS-Server hinzufügen, bevor er auf der Registerkarte "Quelle" des Sicherungs-Managers angezeigt werden kann.

So fügen Sie einen NAS-Server hinzu:

- 1. Klicken Sie im Sicherungs-Manager auf der Registerkarte "Quelle" in der angezeigten Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf "NAS-Server".
- Wählen Sie "Rechner/Objekt hinzufügen".
 Das Dialogfeld "Server hinzufügen" wird geöffnet.
- 3. Geben Sie den Hostnamen und die IP-Adresse ein. Ist keine IP-Adresse vorhanden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Computernamenauflösung verwenden".



Wichtig! Sie müssen in den Dialogfeldern "Gerätekonfiguration" und "Server hinzufügen" den gleichen Servernamen für den NAS-Server angeben, inbesondere in einer freigegebenen Umgebung von NAS-Servern und Data Mover-Servern. Wenn die Servernamen nicht übereinstimmen, kann der NAS-Sicherungs- oder -Wiederherstellungsjob fehlschlagen. Beispiel: Wenn Sie im Dialogfeld "Gerätekonfiguration" "Server A" als Servernamen angeben, müssen Sie auch im Dialogfeld "Server hinzufügen" "Server A" angeben.

4. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Der Server wird registriert.

Hinweis: Wenn Sie den hinzugefügten NAS-Server durchsuchen oder seine Struktur anzeigen möchten, fordert CA ARCserve Backup Sie auf, die Sicherheitsinformationen einzugeben.

Für NAS-Server von Network Appliance, die NDMP Version 4 Snapshot Management Interface Extension unterstützen, listet CA ARCserve Backup die Volumes, Verzeichnisse und Dateien auf dem NAS-Server auf. Wenn Sie Server von Network Appliance verwenden, können Sie pro Volume mehr als eine untergeordnete Baumstruktur auswählen. Andere NAS-Hersteller sind auf eine Auswahl pro Volume beschränkt. Für NAS-Server, die NDMP Version 3 unterstützen, kann CA ARCserve Backup automatisch alle Volumes auflisten, die auf dem NAS-Server definiert sind.

Weitere Informationen:

Konfiguration (siehe Seite 33) Snapshot-Konfiguration (siehe Seite 64)

Sichern von NAS-Servern


CA ARCserve Backup unterstützt sowohl die Sicherung einzelner NAS-Servervolumes als auch die Sicherung ganzer Rechner.

Hinweis: Sie können auf einem CA ARCserve Backup-Server weder Agenten, noch das lokale Dateisystem zum Sichern auf einem an die NAS-Server angeschlossenen Bandlaufwerk auswählen.

So sichern Sie einen NAS-Server:

1. Öffnen Sie den "Sicherungs-Manager", und erweitern Sie auf der Registerkarte "Quelle" einen NAS-Server.

Die Volumes auf dem Server werden angezeigt.



- 2. Wählen Sie die Volumes zur Sicherung aus, und klicken Sie auf die Registerkarte "Ziel".
- 3. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte aus, welches Gerät zum Sichern verwendet werden soll.

Hinweis: Sie können jedes beliebige an den CA ARCserve Backup-Server angehängte Gerät als das Ziel für einen NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob verwenden.

- Wenn das Ziel nur am NAS-Filer angehängt ist, wird der Job als ein normaler NAS-Sicherungsjob ausgeführt.
- Wenn das Ziel nur am CA ARCserve Backup-Server angehängt ist, wird der Job als ein NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob ausgeführt.
- Wenn das Ziel ein DDS-Gerät ist, werden Sie gefragt, ob Sie diesen Job mit den Daten ausführen wollen, die an den Sicherungsserver gesendet wurden, oder Sie die Sicherung auf dem NAS-Filer behalten wollen. Wählen Sie "Ja" aus, um den Job als einen NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob ausführen zu lassen. Wählen Sie "Nein" aus, um den Job als einen normalen NAS-Sicherungsjob ausführen zu lassen.
- 4. Wählen Sie die Registerkarte "Ablaufplan", und wählen Sie die gewünschte Wiederholungs- oder Rotationsmethode aus der Drop-down-Liste aus.

Hinweis: Rotations- und GFS-Rotationspläne können in einem NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjob verwendet werden.

5. Wählen Sie die Sicherungsmethode aus der Liste aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Übergeben".

Das Dialogfeld "Sicherheits- und Agent-Informationen" wird geöffnet.



6. Bearbeiten Sie die Informationen, oder klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "Job übergeben" wird angezeigt.



7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Jobausführungszeit:

Jetzt ausführen

Startet den Sicherungsjob sofort.

Ausführen am

Damit können Sie das Datum und die Uhrzeit für den Start des Sicherungsjobs festlegen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Sichern von Jobs und Jobvorlagen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

8. Klicken Sie auf "OK".

Sie haben den Sicherungsjob erfolgreich übergeben.

Nach Übergabe des Sicherungsjobs können Sie dessen Fortschritt überwachen, indem Sie auf der CA ARCserve Backup-Startseite den Jobstatus-Manager öffnen.

CA ARCserve Backup zeigt beim Sichern von EMC CLARiiON IP4700-, Celerraund Procom-NAS-Servern im Job-Monitor weder einen Fortschrittsbalken noch eine Statistik zur prozentualen Fertigstellung an.

Hinweis: Obwohl alle NAS-Server das NDMP-Protokoll verwenden, sollten Sie Sicherungen und Wiederherstellungen auf Servern desselben Herstellers oder auf kompatiblen Hosts durchführen.

Durchführen einer Staging-Sicherung eines NAS-Servers

Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie sicher, dass die Staging-Gruppe dynamisch für den CA ARCserve Backup-Server und den NAS-Filer freigegeben wurde.

Hinweis: Sowohl Band-Staging als auch Disk-Staging können für NAS-Filer-to-Server-Sicherungsjobs aktiviert werden.

So führen Sie eine Staging-Sicherung eines NAS-Server durch:

- 1. Öffnen Sie den Sicherungs-Manager, und wählen Sie "Staging aktivieren" aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Quelle", und erweitern Sie einen NAS-Server.

Die Volumes auf dem Server werden angezeigt.

3. Wählen Sie die Volumes für die Sicherung aus.

- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ablaufplan", und wählen Sie die Wiederholungs- oder Rotationsmethode aus.
 - Wenn mehr als ein Laufwerk in jeder Gruppe vorhanden ist, kann der sich wiederholende Sicherungsjob alle 5 Minuten übergeben werden. Wenn nur ein Laufwerk in jeder Gruppe vorhanden ist, kann die Wiederholungsrate länger sein.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Staging-Speicherort", und wählen Sie die Staging-Gruppe aus, für die Sie die Staging-Sicherung durchführen möchten.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte "Richtlinien", und geben Sie die anzuwendenden Staging-Richtlinien an.
 - **Hinweis:** Weitere Informationen zu den Optionen für Staging-Richtlinien finden Sie im Administrationshandbuch.
- 7. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ziel", und wählen Sie ein Ziel für den Staging-Sicherungsjob aus.
 - Sie können entweder eine andere NAS-Gruppe oder die gleiche NAS-Gruppe auswählen, wenn diese mehr als ein Laufwerk aufweist.
- 8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Übergeben".
 - Der Staging-Sicherungsjob wird gestartet oder seine Ausführung wird geplant.

Beschränkungen für NAS-Sicherungsjobs

NAS-Sicherungsjobs unterliegen den folgenden Beschränkungen:

- Sie können einen NAS-Knoten und eine Nicht-NAS-Quelle nicht in einem einzigen Sicherungsjob sichern.
- Sie können einen NAS-Knoten nicht auf einem Multiplexing-Band sichern.

Archivieren von Daten auf dem NAS-Server

Sie können die NDMP NAS Option zum Archivieren der Daten des NAS-Servers auf dem lokal angeschlossenen Bandgerät oder einem anderen NAS-Server mit angeschlossenem Bandgerät, oder einem beliebigen am CA ARCserve Backup-Server angeschlossenen Gerät verwenden. Wenn die Daten auf dem NAS-Server auf dem Gerät auf dem CA ARCserve Backup-Server gesichert werden müssen, können Sie den NAS-Filer-to-Server-Job oder die "Bevorzugten Freigaben" verwenden, um den NAS-Server zu sichern.

Hinweis: Damit CA ARCserve Backup über bevorzugte Freigaben eine Verbindung zu Network Appliance-Servern herstellen kann, müssen Sie eine ADMIN\$-Freigabe für das Volume erstellen, das den Ordner "/ETC" auf dem NAS-Server enthält. Darüber hinaus empfehlen wir, NAS-Geräte nicht über "Bevorzugte Freigaben" zu sichern, da hierbei weder das an das NAS angeschlossene Sicherungsgerät noch das NDMP-Protokoll für korrekte Sicherungsverfahren für NAS-Betriebssysteme verwendet wird.

CA ARCserve Backup unterstützt das Archivieren und Wiederherstellen von Daten eines NAS-Servers auf einem lokal angeschlossenen Bandgerät und auf Bandgeräten, die an andere NAS-Server angeschlossen sind. Allerdings muss das Sicherungsgerät freigegeben sein, damit die Daten von einem nicht-NAS-Server auf einem am NAS-Server angeschlossenen Bandgerät gesichert werden können.

Weitere Informationen:

Unterstützte DDS-Konfigurationen (siehe Seite 22)

Verwalten von Wiederherstellungsvorgängen

Um Daten eines NAS-Servers wiederherzustellen, verwenden Sie den Wiederherstellungs-Manager zum Konfigurieren und Übergeben des Jobs.

Eine Beschreibung der Wiederherstellungsfunktionen von CA ARCserve Backup finden Sie im *Administrationshandbuch*. Jedoch werden die normalen Funktionen von CA ARCserve Backup durch Wiederherstellungen von NAS-Servern eingeschränkt. Einige dieser Einschränkungen sind auf das NDMP-Protokoll andere auf bestimmte NAS-Server zurückzuführen.

Wiederherstellungsoptionen

Wenn ein NAS-Server für einen Wiederherstellungsjob ausgewählt wird, handelt es sich bei den CA ARCserve Backup-Optionen um globale Optionen, die allgemein für alle Wiederherstellungsjobs gelten. Überschreiben ist der Standardmodus für Wiederherstellungsvorgänge. Bei der Auswahl des Wiederherstellungsorts sollten Sie daher sehr vorsichtig sein.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94) <u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)

Wiederherstellungsmethoden

Für die Wiederstellung von Daten gibt es zwei Methoden: Wiederherstellung nach Baumstruktur oder Wiederherstellung nach Sitzung. Die Methode der Wiederherstellung nach Baumstruktur ermöglicht das Wiederherstellen bestimmter Dateien und Verzeichnisse, wohingegen die Methode der Wiederherstellung nach Sitzung das Wiederherstellen von Dateien und Verzeichnissen aus einer bestimmten Sicherungssitzung ermöglicht. Nachdem Sie die Dateien für die Wiederherstellung ausgewählt haben, müssen Sie das Ziel angeben und anschließend den Wiederherstellungsvorgang starten.

Weitere Informationen:


Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs (siehe Seite 57)

Wiederherstellung nach Baumstruktur

Mit der Methode der Wiederherstellung nach Baumstruktur können Sie einzelne Dateien und Verzeichnisse wiederherstellen. Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie nicht wissen, welcher Datenträger die benötigten Daten enthält, jedoch wissen, von welchem Rechner die Sicherung stammt.

So führen Sie eine Wiederherstellung nach Baumstruktur aus:

- 1. Öffnen Sie den Wiederherstellungs-Manager.
- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Quelle" die Option "Wiederherstellung nach Baumstruktur" aus.



3. Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien oder Verzeichnisse aus.

Weitere Informationen:

<u>Wiederherstellen eines NAS-Servers</u> (siehe Seite 53) <u>Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs</u> (siehe Seite 57)

Wiederherstellung nach Sitzung

Mit der Methode der Wiederherstellung nach Sitzung können Sie Sicherungsitzungen sowie einzelne Dateien und Verzeichnisse wiederherstellen. Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie den Datenträgernamen kennen, aber nicht sicher sind, welche Sitzung wiederhergestellt werden soll.

So führen Sie eine Wiederherstellung nach Sitzung aus:

- 1. Öffnen Sie den Wiederherstellungs-Manager.
- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Quelle" die Option "Wiederherstellung nach Sitzung" aus.
- 3. Wählen Sie die Sitzung oder die Dateien für die Wiederherstellung aus.

Weitere Informationen:

<u>Wiederherstellen eines NAS-Servers</u> (siehe Seite 53) <u>Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs</u> (siehe Seite 57)

Wiederherstellen eines NAS-Servers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Job übergeben können, um NAS-Serverdaten wiederherzustellen.

So stellen Sie einen NAS-Server wieder her

- 1. Wählen Sie die Registerkarte "Ziel" aus.
- 2. Wählen Sie den Dateisystempfad für die Wiederherstellung aus.

Sie können einen Verzeichnispfad für die Wiederherstellung angeben. Wenn Sie den Zielpfad manuell angeben, können Sie ein Wiederherstellungsziel suchen oder den Pfad zum Wiederherstellungsziel in folgendem Format eingeben:

\\TEST\vol\vol0\ziel

3. Wählen Sie im Dialogfeld "Globale Optionen" eine unterstützte Wiederherstellungsoption aus.



Klicken Sie auf "OK".

4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Übergeben".

Das Dialogfeld "Datenträger wiederherstellen" wird geöffnet und enthält die Bänder, die für die Wiederherstellung der ausgewählten Sitzungen erforderlich sind.

5. Wählen Sie die Bänder aus, und klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "Benutzername und Kennwort der Sitzung" wird angezeigt.



6. Bearbeiten Sie die Informationen, oder klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "Job übergeben" wird angezeigt.



7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Jobausführungszeit:

Jetzt ausführen

Startet den Sicherungsjob sofort.

Ausführen am

Damit können Sie das Datum und die Uhrzeit für den Start des Sicherungsjobs festlegen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Sichern von Jobs und Jobvorlagen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

8. Klicken Sie auf "OK".

Sie haben den Job zum Wiederherstellen der Daten erfolgreich übergeben.

Nach Übergabe des Wiederherstellungsjobs können Sie den Fortschritt überwachen, indem Sie auf der CA ARCserve Backup-Startseite den Jobstatus-Manager öffnen.

CA ARCserve Backup zeigt beim Wiederherstellen von EMC CLARiiON IP4700-, Celerra- und Procom-NAS-Servern im Job-Monitor-Fenster weder einen Fortschrittsbalken noch eine Statistik zur prozentualen Fertigstellung an.

Hinweis: Obwohl alle NAS-Server das NDMP-Protokoll verwenden, sollten Sie Sicherungen und Wiederherstellungen auf Servern desselben Herstellers oder auf kompatiblen Hosts durchführen.

Weitere Informationen:

Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs (siehe Seite 57)

Beschränkungen für NAS-Wiederherstellungsjobs

NAS-Wiederherstellungsjobs unterliegen den folgenden Beschränkungen:

- NAS-Serverdaten können auf dem ursprünglichen oder auf einem anderen NAS-Server wiederhergestellt werden.
- Sie können die Wiederherstellung nicht auf dem CA ARCserve Backup-Server durchführen, weil es sich bei diesem nicht um einen NDMP-Server handelt.
 - Hinweis: Das Gleiche gilt auch für NAS-Filer-to-Server-Jobs.
- Sie können die Daten mit einem Snapshot oder Checkpoint nicht am ursprünglichen Speicherort wiederherstellen. Es handelt sich hierbei um schreibgeschützte Kopien des Dateisystems.
- Für Snapshot-Sitzungen müssen Sie die Standardwiederherstellungsoptionen verwenden. Wählen Sie die Option "Hauptverzeichnisse nicht erstellen" aus.
- Sie können einen Verzeichnispfad für die Wiederherstellung angeben. Wenn Sie auf der Registerkarte "Ziel" den Zielpfad für die Wiederherstellung manuell angeben, können Sie ein Wiederherstellungsziel suchen oder den Pfad zum Wiederherstellungsziel in folgendem Format eingeben:
 - \\TEST\vol\vol0\ziel
- Beim Wiederherstellen im Extrakt-Wiederherstellungsmodus wird der ursprüngliche Sicherungspfad an den in der Baumstruktur für das Wiederherstellungsziel angegebenen Pfad angehängt.
- Wenn die Bandbibliothek oder das Bandbibliotheksgerät und der NAS-Hersteller DAR (Direct Access Restore) unterstützt und Sie Dateien wiederherstellen, wird der ursprüngliche Pfad nur an den vom Benutzer angegebenen Zielpfad angehängt, wenn dieses Verhalten durch die Wiederherstellungsoptionen festgelegt ist.
 - DAR unterstützt nur die Wiederherstellung von Dateien. Wenn Sie mindestens einen Ordner wiederherstellen möchten, durchsucht der Wiederherstellungsvorgang die Sitzung.
 - **Hinweis:** Im Extrakt-Wiederherstellungsmodus wird der gesamte Inhalt eines Sicherungs-Image zur Wiederherstellung eines Elements durchsucht. Umgekehrt geht DAR zum richtigen Offset.
- Sie können eine NAS-Sitzung und eine Nicht-NAS-Sitzung nicht in einem einzigen Wiederherstellungsjob wiederherstellen.
- Sie können eine NAS-Sitzung nicht auf einem Nicht-NAS-Ziel wiederherstellen.

Verwalten von Geräten und Datenträgern

Der Gerätemanager bietet Ihnen Informationen zu Speichergeräten, die an Ihr Netzwerk angeschlossen sind, zu den Datenträgern in diesen Geräten und zum Status der Geräte. Der Gerätemanager dient zur Verwaltung von Bandlaufwerken und Datenträgern, die an NAS-Server angeschlossen sind.

Adapter-, Geräte- und Gruppenansichten

Im Gerätemanager werden Adapter-, Geräte- und Gruppeninformationen zu Bandgeräten angezeigt, die an die NAS-Server angeschlossen sind. Diese Informationen werden aktualisiert, wenn Sie die Gerätekonfiguration ausführen, um an NAS-Server angeschlossene Geräte zu konfigurieren, und den Bandprozess anschließend erneut starten.

Datenträgerverwaltung

Sie können Datenträger verwalten, indem Sie mithilfe des Gerätemanagers Datenträger für an NAS-Server angeschlossene Bandgeräte löschen, formatieren und auswerfen. Die Option unterstützt auch Bandbibliotheksgeräte und alle damit verbundenen Funktionalitäten für das Datenträger-Management.

Verwalten von Datenbanken und Berichten

CA ARCserve Backup speichert Informationen zu Sicherungsjobs für jeden ausgeführten Job, einschließlich Informationen zu Datenträgern und Datenträgergeräten, in der CA ARCserve Backup-Datenbank. Sie können diese Informationen zum Durchführen intelligenter Wiederherstellungen nutzen, indem Sie jede Datei und jedes Verzeichnis verfolgen, das Sie auf einem bestimmten Datenträger gesichert haben. Wenn Sie eine bestimmte Datei wiederherstellen möchten, stellt die Datenbank fest, wo die Datei gespeichert ist. Weitere Informationen zur Datenbank finden Sie im Administrationshandbuch.

Die Datenbankinformationen können zum Erstellen zahlreicher unterschiedlicher Berichte verwendet werden. Über den Bericht-Manager haben Sie Zugriff auf diese Berichte. Der Bericht-Manager bietet mehrere Funktionen, die Sie bei der Verwaltung von Berichten und Protokollen unterstützen. Weitere Informationen zu Berichten finden Sie im Administrationshandbuch.

Verwalten von NAS-Vorgängen mit CA ARCserve Backup-Hilfsprogrammen

CA ARCserve Backup stellt verschiedene Hilfsprogramme zur Verwaltung von Dateien bereit. Zu den von der NDMP NAS Option unterstützten Hilfsprogrammen gehören die Hilfsprogramme zum Kopieren, Zählen und Entfernen. Diese Hilfsprogramme verwenden zum Ausführen ihrer Aufgaben jedoch nicht das NDMP-Protokoll. Auf die NAS-Server dieser Hilfsprogramme muss über den Microsoft-Netzwerkbaum zugegriffen werden.

Hinweis: Das Hilfsprogramm zum Vergleichen wird für mit der Option gesicherte Sitzungen nicht unterstützt, weil es sich bei dem Sicherungs-Image um ein Format eines Drittanbieters handelt.

Hilfsprogramm zum Einfügen

Mit diesem Hilfsprogramm können Sie Informationen von Datenträgern, die mit dem NAS-Server verbunden sind, in die CA ARCserve Backup-Datenbank einfügen. Die Informationen aus dem Datenträger werden an die vorhandenen Datenbankdateien angehängt. Sie können das Hilfsprogramm zum Einfügen auch zum Wiederherstellen von Daten eines anderen CA ARCserve Backup-Hosts als dem verwenden, der zum Erstellen der Sicherung verwendet wurde.

Hinweis: Sitzungsdetails von Filer-to-Server-Sitzungen können vom Einfügejob wieder hergestellt werden.

Hilfsprogramm für Datenträgercheck und Durchsuchung

Mit dem Hilfsprogramm für Datenträgercheck und Durchsuchung können Sie die Datenträger der NDMP NAS Option nach Informationen zu zuvor gesicherten Sitzungen durchsuchen.

Bei NAS-Sitzungen handelt es sich dagegen um Sicherungen im Format eines Drittanbieters, dessen Inhalt vom Hilfsprogramm für Datenträgercheck und Durchsuchung nicht interpretiert werden kann. Der Einsatz beschränkt sich auf das Melden der Details auf Sitzungsebene der NAS-Sitzung. Sie können die Ergebnisse der Datenträgerdurchsuchung auch im Bericht-Manager im Aktivitäts- oder Benutzerprotokoll anzeigen, falls eine zusätzliche Protokolldatei erstellt wird. Darüber hinaus können Sie eine bestimmte Sitzung auswählen oder den gesamten Datenträger nach Details auf Sitzungsebene durchsuchen.

Hinweis: In einem NAS-Filer-to-Server-Job hat sich das Verhalten für die Option "Alle Aktivitäten protokollieren" und für Datenträgercheck-Jobs nicht geändert.

Anhang A: Verwenden von Network Appliance-NAS-Geräten

Dieser Anhang enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung von Network Appliance-NAS-Geräten mit der NDMP NAS Option.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Konfiguration von Network Appliance-Servern</u> (siehe Seite 61) Einschränkungen auf Network Appliance-Geräten (siehe Seite 66)

Konfiguration von Network Appliance-Servern

Bevor die NDMP NAS Option einen Network Appliance-Server verwenden kann, müssen Sie auf dem NAS-Server bestimmte Parameter einstellen. Die meisten dieser Servereinstellungen können Sie vom NAS-Server aus über die Webbasierte Verwaltungsschnittstelle oder eine beliebige Telnet-Konsole vornehmen.

Zugriff auf die Verwaltungsschnittstelle

Sie müssen über die Verwaltungsschnittstelle des Network Appliance-Servers Parameter konfigurieren, bevor er von der NDMP NAS Option verwendet werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Network Appliance-Dokumentation.

Benutzerkonten

Das Betriebssystem Data ONTAP von Network Appliance unterstützt ein Systemkonto mit dem Namen "root". Sie können auch optionale Administrator-Benutzerkonten konfigurieren, um einen Server über eine Telnet-Sitzung auf der Serverkonsole oder über die Web-Zugangssite des Servers zu steuern.

Aktivieren von NDMP auf Network Appliance-Geräten

Bei Network Appliance muss das NDMP-Protokoll auf dem NAS-Server aktiviert werden. Hierzu können Sie entweder die webbasierte Verwaltungsschnittstelle oder die Telnet-Sitzung verwenden. Weitere Informationen zur Aktivierung des NDMP-Protokolls auf dem NAS-Server finden Sie in der Network Appliance-Dokumentation.

Konfigurieren der Namen von Bandbibliotheksgeräten

Damit die NDMP NAS Option Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge auf einem Network Appliance-Server durchführen kann, müssen die Sicherungsgeräte richtig konfiguriert sein. Bei der Konfiguration müssen die logischen Gerätenamen der angeschlossenen Bandbibliotheksgeräte angegeben werden. Sie müssen diesen Vorgang nur ausführen, wenn an den NAS-Server eine Bandbibliothek angeschlossen ist.

So konfigurieren Sie die Namen von Bandbibliotheksgeräten:

- 1. Aktivieren Sie eine Telnet-Sitzung.
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

sysconfig -m

Der Name des logischen Bandgerätes wird angezeigt.

Konfigurieren des Pfads für den Laufwerkszugriff

Den Pfad für den Laufwerkszugriff verwenden die Network Appliance-Server für die Kommunikation mit NDMP-Geräten.

So suchen und konfigurieren Sie den Pfad für den Laufwerkszugriff:

 Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server her. Verwenden Sie dazu entweder eine Telnet-Sitzung oder die URL http://<NAShostname>/na admin.

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

sysconfig -t

Es werden sämtliche Informationen zum Bandzugriffspfad angezeigt.

```
Engabeaufforderung - telnet ca-netapp

ca-netapp> sysconfig -t

Tape drive (8b.4) Quantum DLT7800

rst01 - rewind device, format is: 81633 bpi 40 GB (w/comp)
nrst01 - no rewind device, format is: 81633 bpi 40 GB (w/comp)
urst01 - unload/reload device, format is: 81633 bpi 40 GB (w/comp)
rst01 - no rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst01 - no rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
urst01 - unload/reload device, format is: 85937 bpi 35 GB
rst01 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
rst01 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
rst01 - no rewind device, format is: 85937 bpi 36 GB (w/comp)
nrst02 - rewind device, format is: 85937 bpi 50 GB (w/comp)
rst03 - rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
nrst04 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst05 - unload/reload device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 35 GB
nrst11 - rewind device, format is: 85937 bpi 36 GB (w/comp)
urst11 - unload/reload device, format is: 85937 bpi 36 GB (w/comp)
nrst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 36 GB (w/comp)
urst11 - unload/reload device, format is: 85937 bpi 50 GB (w/comp)
nrst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 50 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
nrst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (w/comp)
urst11 - no rewind device, format is: 85937 bpi 70 GB (
```

Die logischen Namen der Bandgeräte, die von den Network Appliance-NAS-Servern aufgelistet werden, haben folgende Syntax:

xxxx#@

Die Symbole und Werte für die logischen Gerätenamen werden in der folgenden Tabelle erläutert.

nrst	Ein sequentielles Bandgerät ohne automatische Rückspulfunktion. Durch Öffnen und Schließen des Geräts wird es nicht automatisch zurückgespult.	
rst	Ein logisches, sequentielles Bandgerät, das bei jedem Öffnen das eigentliche Gerät am Bandanfang positioniert.	
urst	Ein logisches, sequentielles Bandgerät, das bei jedem an es gerichteten Aufruf zum Öffnen oder Schließen das physische Gerät lädt und entlädt.	
numeric	Die Gerätenummer. Gerätenummern beginnen bei 0.	
1	Low-Density-Modus für das Schreiben auf das Band.	
m	Medium-Density-Modus für das Schreiben auf das Band.	
h	High-Density-Modus für das Schreiben auf das Band.	
	urst numeric I m	

Symbol	Wert	Beschreibung
	a	High-Density-Modus mit Hardware-Komprimierung für das Schreiben auf das Band.

Snapshot-Konfiguration

Sie können die NAS-Konfigurationsdatei NAS.CFG zum Durchsuchen des Dateisystems und der Snapshots des Network Appliance-Servers verwenden. Die Datei NAS.CFG enthält Zuordnungen zu Knoten von Volumes oder logischen Geräten und den mit ihnen verbundenen Unterverzeichnissen, die Sie möglicherweise sichern möchten.

Die Konfigurationsdatei ermöglicht Ihnen das teilweise Sichern von Volumes über den Sicherungs-Manager. Wenn Ihr Network Appliance-Server NDMP Version 4 unterstützt, können Sie Unterverzeichnisse und Dateien eines Volumes automatisch durchsuchen und müssen die Datei NAS.CFG nicht für Sicherungen von Teil-Volumes konfigurieren.

Wenn Sie Daten eines Dateisystems sichern, erstellt der Network Appliance-NAS-Server einen Snapshot dieser Daten, sodass die Sicherung ein konsistentes Abbild der Daten zum Zeitpunkt der Ausführung des Sicherungsjobs darstellt. Die Daten werden also indirekt von diesem Snapshot gesichert.

Wenn Sie die Datei NAS.CFG konfigurieren, können Sie automatisch die Daten unterhalb des Snapshot-Ordners in der Quellbaumstruktur des Sicherungs-Managers durchsuchen. Geben Sie hierzu unter dem Namen des Network Appliance-Servers in der Konfigurationsdatei den vollständigen Pfad zu der Snapshot-Datei ein.

Im Folgenden ist ein Beispiel für das Konfigurieren der Snapshot-Datei "Daily0" aufgeführt:

/vol/vol0/.snapshot/Daily.0

Für die Eingabe der Informationen in die NAS-Konfigurationsdatei für einen NAS-Server von Network Appliance gelten folgende Regeln:

- Jeder Eintrag muss in eine separate Zeile geschrieben werden.
- Beginnen Sie mit dem Hostnamen des NAS-Servers.
- Geben Sie die Laufwerks- und Verzeichnisnamen in die n\u00e4chsten Zeilen ein.
- Trennen Sie Konfigurationen durch ein Semikolon.
- Fügen Sie mithilfe des #-Symbols Anmerkungen in einzelne Zeilen oder am Ende eines Zeileneintrags ein.

Beim Durchführen eines Wiederherstellungsvorgangs mithilfe der Konfigurationsdatei können Sie pro Volume für einen Job eine Mehrfachauswahl treffen. Wenn die Konfigurationsdatei über mehrere Snapshot-Pfade verfügt, können Sie, wie bei normalen Network-Applicance Sicherungen, beliebige Snapshot-Pfade auswählen.

Beispiel: Bezeichnungen mehrerer Pfade in einer "nas.cfg"-Datei

Im Folgenden ist ein Beispiel für Bezeichnungen mehrerer Pfade in einer NAS.CFG-Datei aufgeführt:

```
qa-server3
/vol/vol0/.snapshot/Daily.0
/vol/vol0/.snapshot/Monthly.1
/vol/vol0/.snapshot/Weekly.3
.
```

Hinweis: Snapshot-Sicherungen dürfen *nicht* am ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden, da sie schreibgeschützt sind. Sie können Snapshot-Sicherungen jedoch an einer anderen Stelle wiederherstellen.

Anzeigen des Network Appliance-Systemprotokolls

Wenn Probleme mit dem Gerät auftreten, können Sie das Systemprotokoll anzeigen, um das Problem zu diagnostizieren. Weitere Informationen zur Anzeige des Systemprotokolls finden Sie in der Network Appliance-Dokumentation.

Einschränkungen auf Network Appliance-Geräten

Bei der Verwendung eines NAS-Geräts von Network Appliance mit der NDMP NAS Option gibt es Einschränkungen. Diese basieren auf der Version des auf dem NAS-Server verwendeten NDMP-Protokolls. Unter anderem gelten folgende Einschränkungen:

- Bei Sicherungen können nur Filter zum Ausschluss von Datei- und Verzeichniseinträgen gesetzt werden.
- Bei Wiederherstellungen werden keine Filter unterstützt.
- Es können nur von Network Appliance unterstützte Bandlaufwerke verwendet werden.
- Es können nur die von CA unterstützten Bandbibliotheksgeräte verwendet werden.
- Obwohl Network Appliance-NAS-Geräte Direct Access Restore (DAR) unterstützen, unterstützt die Option nur die Wiederherstellung von Dateien.
 Wenn Sie mindestens einen Ordner wiederherstellen möchten, durchsucht der Wiederherstellungsvorgang die Sitzung.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91) <u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94) <u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)

Anhang B: Verwenden von EMC Celerra-NAS-Geräten

Dieser Anhang enthält Informationen zur Verwendung von EMC Celerra-NAS-Geräten mit der NDMP NAS Option.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Funktionsweise des EMC Celerra Host Data Mover</u> (siehe Seite 67) <u>Konfigurieren von EMC Celerra Data Mover</u> (siehe Seite 68) <u>Einschränkungen auf EMC Celerra-Geräten</u> (siehe Seite 71)

Funktionsweise des EMC Celerra Host Data Mover

Der Celerra-Dateiserver unterstützt maximal vier gleichzeitige Sicherungsvorgänge auf einem NDMP Host Data Mover. Sie können mehrere Host Data Mover mit demselben Bandbibliotheksgerät verbinden. Das Bandbibliotheksgerät kann über mehrere SCSI-Host-Verbindungen verfügen. Das Bandbibliotheksgerät kann auch über Fibre Channel-Verbindungen verfügen.

Hinweis: Schließen Sie die Workstation des Celerra-Dateiservers nicht an das Bandbibliotheksgerät an.

Sie können für jede SCSI-Verbindung eines Bandbibliotheksgeräts maximal zwei Laufwerke anschließen. Sie können keine SCSI-Verbindungen des Host Data Mover-Speichersystems mit dem Bandbibliotheksgerät verketten.

Wenn ein NDMP Host Data Mover nicht in den Standby-Modus wechselt, müssen Sie das Kabel des Bandbibliotheksgeräts des NDMP Host Data Mover physisch an den Standby-Anschluss anschließen.

Die Möglichkeit zum Anschließen eines Host Data Mover an ein Bandbibliotheksgerät hängt von der Anzahl der SCSI-Ports des Host Data Mover ab. Einige ältere Host Data Mover-Modelle verfügen möglicherweise nur über zwei SCSI-Ports. Diese werden für die Verbindungsfähigkeit und Redundanz des Speichersystems benötigt. Sie sollten diese SCSI-Ports des Speichersystems nicht für Anschlüsse des Bandbibliotheksgeräts verwenden.

Konfigurieren von EMC Celerra Data Mover

Bevor die NDMP NAS Option auf einem EMC Celerra-NAS-Server verwendet werden kann, müssen Sie auf dem NAS-Server Parameter konfigurieren. Die meisten dieser Einstellungen können Sie über eine Telnet-Konsole vornehmen.

Sie können über Telnet auf das System zugreifen, indem Sie folgenden Befehl eingeben:

c::/> telnet <IP-Adresse von Celerra-Server>

Geben Sie für die Anmeldung den Administratornamen und das Kennwort ein.

Benutzerkonten

Sie müssen für jeden NDMP Host Data Mover an der Workstation des Celerra-Dateiservers einen Benutzernamen und ein Kennwort festlegen. Der Benutzername und das Kennwort müssen mit den Eingaben für die NDMP NAS Option übereinstimmen.

Aktivieren von NDMP auf EMC Celerra-Geräten

Um auf die NDMP Host Data Mover auf einem EMC Celerra-Server zugreifen zu können, müssen Sie den Server zuerst aktivieren.

So aktivieren Sie ein Gerät über eine Telnet-Sitzung:

1. Überprüfen Sie durch Eingabe des folgenden Befehls, ob jeder NDMP Host Data Mover seine Bandbibliotheksgeräte erkennt:

```
$ server_devconfig <server_name> -probe -scsi -nondisks
```

Beispiel: Im folgenden Beispiel erkennt der EMC Celerra-Server eine Bibliothek mit zwei Laufwerken. Der Wert "jbox" steht für das Bandbibliotheksgerät. In den nächsten Anweisungen steht Band für die Bandlaufwerke.

```
chain=1, scsi-1
symm_id= 0 symm_type= 0

tid/lun= 0/0 type= jbox info= ATL P1000 62200501.21

tid/lun= 4/0 type= tape info= QUANTUM DLT7000 245Fq_
tid/lun= 5/0 type= tape info= QUANTUM DLT7000 245Fq_
```

2. Konfigurieren Sie die Geräte mit dem Celerra-Dateiserver, indem Sie sie mithilfe des folgenden Befehls zur Host-Datenbank hinzufügen:

```
$ server_devconfig <server_name> -create -scsi -nondisks
Wenn ein Gerät konfiguriert wurde, reagiert der Server wie folgt:
```

```
<server_name>: fertig
```

3. Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Einstellung der Konfiguration zu überprüfen:

Weitere Informationen zu Befehlen, die für die Celerra-Geräte spezifisch sind, finden Sie in der EMC Celerra-Dokumentation.

Erkennung logischer Gerätenamen

Wenn Sie nicht möchten, dass die NDMP NAS Option die Laufwerke automatisch erkennt, können Sie diese beim Konfigurieren der Option manuell zuweisen. Diese Vorgehensweise wird empfohlen, wenn Sie Ihr Bandbibliotheksgerät und den Server in einem SAN konfigurieren.

Sie müssen die vorherigen Anweisungen zum Bestimmen der logischen Gerätenamen befolgen, die in der NDMP NAS Option verwendet werden sollen. Im Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt werden sie als "c1t010", "c1t410" und "c1t510" angezeigt.

Konfiguration der Datei "nas.cfg" - EMC Celerra-Geräte

CA ARCserve Backup kann die Volumes von EMC Celerra-NAS-Servern automatisch erkennen. CA ARCserve Backup verwendet für die Interaktion mit den Volumes NDMP Version 3. Um Sicherungen von Teil-Volumes durchführen zu können, müssen Sie die Datei NAS.CFG konfigurieren.

Weitere Informationen:

Konfiguration von Dateisystemen (siehe Seite 30)

Einschränkungen auf EMC Celerra-Geräten

Für die Verwendung der EMC Celerra-NAS-Server mit der NDMP NAS Option gelten die folgenden Beschränkungen:

Hinweis: Einige dieser Einschränkungen beruhen auf der NDMP-Version, die auf dem NAS-Server verwendet wird.

- Bei Sicherungen können nur Filter zum Ausschluss von Datei- und Verzeichniseinträgen gesetzt werden.
- Bei Wiederherstellungen werden keine Filter unterstützt.
- Sie k\u00f6nnen nur die Bandlaufwerke verwenden, die von EMC Celerra und der NDMP NAS Option zertifiziert sind.
- Sie können nur CA-zertifizierte Bandbibliotheken verwenden.
- Obwohl EMC Celerra-NAS-Geräte Direct Access Restore (DAR) unterstützen, unterstützt die Option nur die Wiederherstellung von Dateien. Wenn Sie mindestens einen Ordner wiederherstellen möchten, durchsucht der Wiederherstellungsvorgang die Sitzung.
- Während eines Sicherungsvorgangs wird in CA ARCserve Backup weder ein Fortschrittsbalken noch eine Statistik zur prozentualen Fertigstellung angezeigt.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91)
<u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)
<u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94)

Anhang C: Verwenden von EMC CLARiiON IP4700-NAS-Geräten

In diesem Anhang wird die Verwendung von EMC CLARiiON IP4700-NAS-Geräten mit der NDMP NAS Option beschrieben.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Konfigurieren des EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servers (siehe Seite 73) Einschränkungen auf EMC CLARiiON IP4700-Geräten (siehe Seite 76)

Konfigurieren des EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servers

Bevor Sie die NDMP NAS Option mit dem EMC CLARiiON IP4700-NAS-Server verwenden können, müssen Sie auf dem Server bestimmte Parameter konfigurieren. Die meisten dieser Parameter können entweder über die webbasierte Verwaltungsschnittstelle oder direkt über die an den IP4700-NAS-Server angeschlossene Konsole konfiguriert werden.

Geben Sie zum Aufrufen der webbasierten Verwaltungsschnittstelle folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

http://<IP-Adresse des IP4700>

Erstellen von Benutzerkonten

Um über die NDMP NAS Option auf den EMC CLARiiON IP4700-NAS-Server zugreifen zu können, müssen Sie das Administratorkennwort auf dem Gerät festlegen. Wenn das Administratorkennwort null oder leer ist, kann die Option nicht auf das Gerät zugreifen.

Verwenden Sie zum Konfigurieren der Option die folgenden Informationen:

Benutzername: Administrator

Kennwort: <Wie auf IP4700 eingestellt>

Aktivieren von NDMP auf EMC CLARiiON IP4700-Geräten

Wenn die NDMP NAS Option ordnungsgemäß auf dem Gerät installiert wurde, ist NDMP auf EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servern standardmäßig aktiviert.

Logische Gerätenamen

Damit die NDMP NAS Option auf EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servern Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchführen kann, muss mindestens ein Server in der Konfiguration über angeschlossene Bandlaufwerke oder Bandbibliotheksgeräte verfügen. Sie müssen beim Konfigurieren der NDMP NAS Option die logischen Gerätenamen der angeschlossenen Geräte angeben.

Diese logischen Gerätenamen werden den Geräten automatisch vom IP4700 zugewiesen, und zwar abhängig von den SCSI-Einstellungen und dem jeweiligen Gerätetyp. Sie können die logischen Gerätenamen auch in der Web-basierten Verwaltungsschnittstelle über das Menü "Bandlaufwerke" bestimmen.

Beispiel: Logische Gerätenamen

Das folgende Beispiel zeigt einen Bildschirm mit typischen Informationen zu Bandlaufwerken:

```
SP-A (IP4700SPA) HP C1557A U709 /dev/c0b0t6d0
SP-A (IP4700SPA) SCSI Device /dev/c0b0t6d1
SP-B (IP4700SPB) QUANTUM SuperDLT1 1717 /dev/c0b0t3d0
SP-B (IP4700SPB) QUANTUM SuperDLT1 1717 /dev/c0b0t3d0
SP-B (IP4700SPB) SCSI Device /dev/c0b0t5d0
```

Jede Zeile setzt sich aus drei Teilen zusammen:

- Speicherprozessor
- Gerätebeschreibung
- Logischer Gerätename

Sehen Sie sich beispielsweise die erste Zeile an:

```
SP-A (IP4700SPA) HP C1557A U709 /dev/c0b0t6d0
```

In dieser Zeile gilt:

```
Speicherprozessor = SP-A (IP4700SPA)
Gerätebeschreibung = HP C1557A U709
Logischer Gerätename = /dev/c0b0t6d0
```

Der letzte Teil der Zeile enthält den logischen Gerätenamen (in diesem Beispiel /dev/c0b0t6d0), der für die Konfiguration der NDMP NAS Option verwendet wird.

Die zweite Zeile im Beispiel sieht so aus:

SP-A (IP4700SPA) SCSI Device /dev/c0b0t6d1

Die Gerätebeschreibung lautet hier "SCSI Device". Diese Gerätebeschreibung bedeutet, dass es sich bei diesem Gerät um ein Bandbibliotheksgerät und nicht um ein reguläres Bandlaufwerk handelt. Mithilfe des logischen Gerätenamens können Sie das Bandbibliotheksgerät für die NDMP NAS Option konfigurieren.

Netzwerkkonfiguration

Wenn Sie den EMC CLARiiON IP4700-NAS-Server für das Netzwerk konfigurieren, müssen Sie Folgendes beachten:

- Den einzelnen Speicherprozessoren im IP4700 muss eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen werden. Die IP-Adresse der an den Server angeschlossenen Konsole muss eingerichtet werden.
- Jedem Speicherprozessor müssen eindeutige Hostnamen zugewiesen werden.
- Die Hostnamen und IP-Adressen müssen beim DNS-Server registriert werden, sodass in einem beliebigen Browser mit dem Hostnamen darauf zugegriffen werden kann.

Hinweis: Wenn die Hostnamen nicht richtig im DNS-Server konfiguriert wurden und die Speicherprozessoren ihre jeweiligen Namen nicht auflösen können, funktionieren die Sicherungs- und Wiederherstellungsoperationen nicht einwandfrei.

Wenn Sie die CIFS-Lizenz von EMC erworben haben, können Sie über Microsoft Windows auf die Volumes des EMC CLARiiON IP4700-NAS-Servers zugreifen. Sie müssen den Domänennamen und den WINS-Server auf dem EMC CLARiiON IP4700-NAS-Server konfigurieren.

Volume-Konfiguration

Volumes werden entsprechend den Anforderungen des NAS-Geräts konfiguriert. Damit die NDMP NAS Option richtig funktioniert, muss auf dem Server mindestens ein Volume konfiguriert werden.

Je nach Betriebssystem, über das auf die Volumes zugegriffen werden soll, müssen Sie gemeinsam verwendete CIFS-Verzeichnisse und NFS-Exporte mit den entsprechenden Zugriffsrechten konfigurieren.

Bandlaufwerke und Bandbibliotheken

Sie müssen mindestens ein Bandlaufwerk oder ein Bandbibliotheksgerät mit mindestens einem Bandlaufwerk an den SCSI-Bus eines IP4700 in der NAS-Serverkonfiguration anschließen. Verwenden Sie in der Web-basierten Verwaltungsschnittstelle das Menü "Bandlaufwerke", um sicherzustellen, dass das Gerät richtig angeschlossen ist und vom IP4700 erkannt wird. Alle Bandlaufwerke und Bandbibliotheksgeräte müssen in der Liste eingetragen sein.

Einschränkungen auf EMC CLARiiON IP4700-Geräten

Für die Verwendung der EMC CLARiiON IP4700 Celerra-NAS-Server mit der NDMP NAS Option gelten die folgenden Beschränkungen:

Hinweis: Einige dieser Einschränkungen beruhen auf der NDMP-Version, die auf dem NAS-Server verwendet wird.

- Es können nur vollständige Volume-Sicherungen durchgeführt werden. Sie können jedoch auch Wiederherstellungsvorgänge für ausgewählte Dateien oder Ordner ausführen.
- Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge unterstützen keinerlei Filter.
- Die Snapshot-Funktion wird nicht unterstützt.
- Direct Access Restore (DAR) wird nicht unterstützt.
- Die Option zeigt im Job-Monitor-Dialogfeld weder einen Fortschrittsbalken noch eine Statistik zur prozentualen Fertigstellung an.
- Wiederherstellungsvorgänge auf EMC CLARiiON IP4700 unterstützen nur die Option "Gesamten Pfad im Stammverzeichnis erstellen" auf der Registerkarte "Ziel" im Dialogfeld "Globale Optionen" des Wiederherstellungs-Managers.

Zudem kann die NDMP NAS Option die auf dem IP4700-Server erstellten Volumes nicht automatisch erkennen. Sie müssen diese Volumes manuell bestimmen und die Datei "nas.cfg" konfigurieren. Zeigen Sie die webbasierte Verwaltungsschnittstelle an, um die Volume-Namen zu bestimmen, die in die Datei "nas.cfg" aufgenommen werden müssen.

Das folgende Beispiel zeigt Volume-Informationen:

Name	Bezeichnung	Größe	Verwendeter Speicherplatz	Status
ΑΘ	264910	15723	RDY	
B0	264910	15569	RDY	

In diesem Fall müssen Sie in der Datei "nas.cfg" die Volume-Namen A0 und B0 hinzufügen.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91) <u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93) <u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94)

Anhang D: Verwenden von Procom-NAS-Geräten

In diesem Anhang wird die Verwendung von Procom-NAS-Geräten mit der NDMP NAS Option beschrieben.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Konfiguration von Procom-Servern</u> (siehe Seite 79) <u>Konfiguration der Datei "nas.cfg" - Procom-Geräte</u> (siehe Seite 82) <u>Einschränkungen auf Procom-Geräten</u> (siehe Seite 84)

Konfiguration von Procom-Servern

Bevor die NDMP NAS Option mit Procom-Geräten verwendet werden kann, müssen Sie auf dem NAS-Server bestimmte Parameter einstellen. Die meisten dieser Einstellungen können Sie über die Web-basierte Verwaltungsschnittstelle vornehmen. Darüber hinaus müssen einige Einstellungen direkt in der LCD-Anzeige des Procom-Geräts durchgeführt werden.

Geben Sie zum Aufrufen der webbasierten Verwaltungsschnittstelle folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

http://<IP-Adresse des Procom>

Benutzerkonten

Um über die NDMP NAS Option auf einen Procom-Server zugreifen zu können, müssen Sie über ein Benutzerkonto mit Administratorrechten auf dem Procom-Server verfügen.

Logische Gerätenamen

Damit die NDMP NAS Option Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge auf einem Procom-Server durchführen kann, müssen die an den Server angeschlossenen Bandlaufwerke und Bandbibliotheksgeräte konfiguriert werden. Diese Konfiguration hängt von der auf dem NAS-Server verwendeten Firmware ab.

Firmware 4.1-Konfiguration

Bei Procom-Servern mit der Firmware4.1 müssen Sie die logischen Gerätenamen in der Konfigurationsdatei angeben. Sie können diese Namen im Systemprotokoll festlegen, auf das Sie über die Web-basierte Schnittstelle zugreifen.

Beispiel: Systemprotokoll bei Procom-Servern mit der Firmware 4.1

Das folgende Beispiel zeigt zwei Beispielzeilen dieses Protokolls: 1/09 12:27 | robotape isp1?061 type=8 desc='HP C1557A ' 1/09 12:27 | tape isp1t060 'HP C1557A '

Die Zeile, die das Wort "robotape" enthält, verweist auf ein Bandbibliotheksgerät und nicht auf ein Standardbandgerät. Durch das Wort hinter "robotape" legen Sie den logischen Gerätenamen für das Bandbibliotheksgerät fest. In diesem Beispiel lautet es "isp1?061". Um den logischen Gerätenamen für das Bandbibliotheksgerät zu erhalten, ersetzen Sie das "?" durch "r". Daraus ergibt sich der logische Gerätename "isp1r061".

Die Zeile, die das Wort "tape" enthält, verweist auf ein Bandlaufwerk, das an den Procom-Server angeschlossen ist. Bei dem Wort hinter "tape" (in diesem Beispiel "isp1t060") handelt es sich um den logischen Gerätenamen für das Bandlaufwerk. Das Protokoll kann mehrere Einträge mit dem Wort "tape" aufweisen, wenn mehrere Bandlaufwerke erkannt wurden. In diesem Fall enthält das Protokoll eine Zeile für jedes erkannte Bandlaufwerk.

Firmware 4.2-Konfiguration

Die NDMP NAS Option erkennt an den Procom-Server mit Firmware4.2 angeschlossene Bandgeräte automatisch. Die logischen Gerätenamen werden den Procom-Servern automatisch zugewiesen, und zwar abhängig von den SCSI-Einstellungen und dem jeweiligen Gerätetyp.

Netzwerkkonfiguration

Zur Netzwerkkonfiguration gehört, dass dem Procom-Server eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen wird. Befindet sich ein DHCP-Server im Netzwerk, kann dem Procom-Server automatisch eine IP-Adresse zugewiesen werden. Sie können die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse bestimmen, indem Sie die LCD-Anzeige des Procom-Servers verwenden.

Sie können dem Server manuell eine IP-Adresse zuweisen. Für das erstmalige Zuweisen einer IP-Adresse müssen Sie die LCD-Anzeige des Procom-Servers verwenden. Weitere Parameter (zum Beispiel die DNS-Server- und Routing-Tabelle) können Sie über die Web-basierte Schnittstelle konfigurieren.

Auf das Procom-Dateisystem greifen Sie entweder mit Microsoft Windows oder UNIX zu. Für jedes Betriebssystem gelten bezüglich der Zugriffsaktivierung die folgenden speziellen Anforderungen:

- Weisen Sie für Microsoft Windows den WINS-Server und den Domänennamen richtig zu, und erstellen Sie mindestens eine Freigabe.
- Erstellen Sie für UNIX die entsprechenden Exporte.

Volume-Konfiguration

Volumes werden entsprechend den Anforderungen des verwendeten NAS-Servers konfiguriert. Damit die NDMP NAS Option richtig funktioniert, muss auf dem Server, der als Datenquelle für den Sicherungsvorgang dient, mindestens ein Volume konfiguriert werden.

NAS trennt Speicherressourcen von Netzwerk- und Anwendungsservern mithilfe von Standardprotokollen wie NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System), um die Speicherverwaltung zu vereinfachen und den Datenzugriff auf Dateiebene zu ermöglichen. Ein Dateisystem befindet sich auf dem NAS-Server, und die Daten werden über Standardnetzwerkprotokolle an den Client übertragen. Je nach Betriebssystem, über das auf die Volumes zugegriffen werden soll, müssen Sie gemeinsam verwendete CIFS-Verzeichnisse und NFS-Exporte mit den geeigneten Zugriffsrechten konfigurieren.

Bandlaufwerke und Bandbibliotheksgeräte

Mindestens ein Bandlaufwerk oder ein Bandbibliotheksgerät mit mindestens einem Bandlaufwerk muss an den SCSI-Bus eines Procom-NAS-Servers, der als Ziel für die Sicherungsdaten dienen soll, angeschlossen sein. Das Systemprotokoll kann eingesehen werden, um sicherzustellen, dass alle Bandlaufwerke ordnungsgemäß angeschlossen sind und vom Procom-Server richtig erkannt werden.

Konfiguration der Datei "nas.cfg" - Procom-Geräte

Sie können die NAS-Konfigurationsdatei NAS.CFG zum virtuellen Durchsuchen des Dateisystems und der Checkpoints verwenden. Sie können die entsprechenden Quell- und Zielbaumstrukturen des Sicherungs-Managers und des Wiederherstellungs-Managers durchsuchen. Die Datei NAS.CFG enthält Zuordnungen zu Knoten von Volumes oder logischen Geräten und den mit ihnen verbundenen Unterverzeichnissen, die Sie möglicherweise sichern möchten. Diese Konfigurationsdatei ermöglicht Ihnen auch das teilweise Sichern von Volumes über den Sicherungs-Manager.

Für die Eingabe von Informationen in die NAS-Konfigurationsdatei gelten die folgenden Regeln:

- Jeder Eintrag muss in eine separate Zeile geschrieben werden.
- Beginnen Sie mit dem Hostnamen des NAS-Servers.
- Geben Sie die Laufwerks- und Verzeichnisnamen in die nächsten Zeilen ein.
- Trennen Sie vollständige NAS-Serverkonfigurationen jeweils durch ein Semikolon.
- Fügen Sie mithilfe des #-Symbols Anmerkungen in einzelne Zeilen oder im Anschluss an einen Knoten- oder Volume-Namen ein.

Bei NAS-Servern können Sie für einen Sicherungsjob nur einen Pfad pro Dateisystem auswählen. Wir empfehlen die Durchführung mehrerer Jobs, wenn Sie über mehrere, völlig verschiedene untergeordnete Baumstrukturen verfügen, die unter einem Dateisystem gesichert werden müssen.

Beispiel: Bezeichnungen mehrerer Pfade in der Datei "nas.cfg"

Im Folgenden ist ein Beispiel für Bezeichnungen mehrerer Pfade in einer NAS.CFG-Datei aufgeführt: Sie können im diesem Job nur einen Pfad unter /c und einen Pfad unter /d auswählen.

```
/c/dir1
/c/dir2
/c/dir3
/d/dir1
/d/dir2
/d/dir3;
```

Beispiel: Mehrere Checkpoint-Ziele in einer "nas.cfg"-Datei

Das folgende Beispiel zeigt mehrere Checkpoint-Bezeichnungen in einer NAS.CFG-Datei:

```
qaprocom15
/c.chkpnt/daily
/c.chkpnt/hourly
/c.chkpnt/monthly
/c/etc
/c/etc/xyz
.
```

Hinweis: Checkpoint-Sicherungen dürfen nicht am ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden, da sie schreibgeschützt sind. Sie können Checkpoint-Sicherungen jedoch an einer anderen Stelle wiederherstellen.

Weitere Informationen:

Konfiguration von Dateisystemen (siehe Seite 30)

Einschränkungen auf Procom-Geräten

Die Verwendung eines Procom-Servers mit der NDMP NAS Option unterliegt den folgenden Einschränkungen:

- Bei Wiederherstellungsjobs werden keine Filter unterstützt.
- Wiederherstellungen per Direktzugriff werden nicht unterstützt.
- Sicherungsjobs unterstützen nur Filter zum Ausschließen für Verzeichnisund Dateinamen.
- Die NDMP NAS Option zeigt im Job-Monitor-Dialogfeld weder einen Fortschrittsbalken noch eine Statistik zur prozentualen Fertigstellung an.
- Wiederherstellungsvorgänge auf Procom unterstützen nur die Option
 "Gesamten Pfad im Stammverzeichnis erstellen" auf der Registerkarte "Ziel"
 im Dialogfeld "Globale Optionen" des Wiederherstellungs-Managers.

Einige dieser Einschränkungen basieren auf der Version des auf dem Procom-Server verwendeten NDMP-Protokolls. Wenn die Firmwareversion des Procom-Servers älter als Version 4.02.10 ist, kann die NDMP NAS Option die auf dem Procom-Server erstellten Volumes nicht automatisch erkennen. Sie müssen die Volume-Namen bestimmen und die Namen zum Konfigurieren der Datei NAS.CFG verwenden. Diese Volume-Namen können über die Web-basierte Verwaltungsschnittstelle bestimmt werden.

Verwenden Sie zum Bestimmen der Volume-Namen die Web-basierte Verwaltungsschnittstelle, um das Fenster für die Volume-Belegung durch Dateien anzuzeigen. Volume-Namen, bei denen es sich um auf dem Procom-Server verfügbare Datei-Volumes handelt, werden in der Spalte für Namen angezeigt. Fügen Sie diese Namen in die Datei "nas.cfg" ein.

Weitere Informationen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91)
<u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)
<u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94)

Anhang E: Fehlerbehebung

In diesem Anhang wird beschrieben, wie Fehler der CA ARCserve Backup NDMP NAS Option behoben werden.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Geräte werden im Gerätemanager nicht angezeigt (siehe Seite 85)

NAS-Server wird nicht neu initialisiert (siehe Seite 86)

Debug auf dem NAS-Server ist nicht aktiviert (siehe Seite 87)

<u>Procom-Systemprotokoll und Umgebungsprotokoll können nicht aufgerufen</u>

werden (siehe Seite 88)

Wiederherstellen der Qtree-Informationen mit der NDMP NAS Option nicht

möglich (siehe Seite 89)

NAS-Zeitlimitfehler bei großen NDMP-Sicherungen (siehe Seite 90)

Geräte werden im Gerätemanager nicht angezeigt

Gültig für Windows

Problem:

NAS-Server oder Bandbibliotheken, die an einen NAS-Server angeschlossen sind, werden nicht im Gerätemanager angezeigt. Wie kann ich diesen Fehler beheben?

Lösung:

Es gibt zwei wahrscheinliche Ursachen:

- Der Servername, der Benutzername oder das Benutzerkennwort sind falsch oder nicht konfiguriert.
- Das Gerät wird möglicherweise gerade benutzt.

Falls die Geräte nicht im Gerätemanager angezeigt werden, überprüfen Sie Folgendes:

- Der Name des Servers sowie der zugehörige Benutzername und das Kennwort wurden mithilfe des CA ARCserve Backup-Dialogfelds "Gerätekonfiguration" richtig konfiguriert. Weitere Informationen zum Konfigurieren von NAS-Geräten finden Sie unter "Konfigurieren von NAS-Geräten" (siehe Seite 34).
- Das Bandlaufwerk ist noch nicht geöffnet und wird nicht von einer anderen NDMP-Sitzung verwendet (es ist jeweils nur eine Verbindung zulässig).
 Achten Sie darauf, dass am Anfang oder Ende der Zeichenfolgen zum logischen Namen des Geräts keine Leerzeichen stehen.
- Wenn Sie den NAS-Server mit einem Hostnamen und nicht mit einer IP-Adresse konfiguriert haben, müssen Sie den Sicherungs-Manager verwenden, um die Option für die Verwendung des Hostnamens des NAS-Servers zu konfigurieren.

NAS-Server wird nicht neu initialisiert

Gültig für Windows

Problem:

Der NAS-Server wird nicht neu initialisiert.

Lösung:

Sie müssen die Neuinitialisierung des NAS-Servers manuell durchführen.

So führen Sie die Neuinitialisierung des NAS-Servers manuell durch:

1. Halten Sie alle Sitzungen auf dem Network Appliance-NAS-Server an, indem Sie eine Verbindung mit dem Server über Telnet herstellen, und geben Sie den folgenden Befehl ein:

ndmpd -killall

- 2. Starten Sie den Universal Agent-Dienst der NDMP NAS Option neu.
- 3. [Optional] Löschen Sie die Gerätereferenzen unter dem folgenden Registrierungsschlüssel:

Computer Associates\CA ARCserve\Base\Tape Engine

- 4. Wenn Sie Bandbibliotheksgeräte neu konfigurieren, führen Sie die Gerätekonfiguration aus.
- 5. Starten Sie den Bandprozess über die CA ARCserve Backup-Serverwaltung neu.

Debug auf dem NAS-Server ist nicht aktiviert

Gültig für Windows

Problem:

Debug auf dem NAS-Server ist nicht aktiviert.

Lösung:

Sie müssen das Debug auf dem NAS-Server manuell durchführen.

So führen Sie das Debug auf dem NAS-Server manuell durch:

1. Melden Sie sich über Telnet am NAS-Remote-Server an, und geben Sie den folgenden Befehl ein:

ndmpd debug 50

Hinweis: Die Zahl 50 zeigt die Ebene der Debug-Informationen an.

Die Debug-Informationen werden in eine Datei im Stammverzeichnis des Volumes geschrieben. Der Dateinamen hat folgendes Format:

ndmpd.#####

"#####" steht für das Datum und die Uhrzeit des Protokolls.

Procom-Systemprotokoll und Umgebungsprotokoll können nicht aufgerufen werden

Gültig für Windows

Problem:

Procom-Systemprotokoll und Umgebungsprotokoll können nicht aufgerufen werden.

Lösung:

Sie können auf das Procom-Systemprotokoll und das Umgebungsprotokoll zugreifen, indem Sie die Web-basierte Verwaltungsschnittstelle öffnen und die Option "Überwachung und Benachrichtigung" auswählen.

So zeigen Sie das Procom-Systemprotokoll und das Umgebungsprotokoll an:

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster, und geben Sie Folgendes ein:

http://<Rechner>>

<Rechner> steht für den URL des Procom-Servers.

- 2. Melden Sie sich beim Server an.
- 3. Wählen Sie "Überwachung und Benachrichtigung", und klicken Sie unter "Systemereignisse anzeigen" auf die Option "Protokoll anzeigen".

Das Systemprotokoll und das Umgebungsprotokoll werden geöffnet.

Wiederherstellen der Qtree-Informationen mit der NDMP NAS Option nicht möglich

Gültig für Windows

Symptom:

CA ARCserve Backup kann die Qtree-Informationen nicht wiederherstellen, wenn nur der Ordner ausgewählt wird, der die Qtree-Informationen der Sicherungssitzung enthält, und das gesamte Volume ausgewählt ist.

Lösung:

Sie können eine der folgenden Lösungen verwenden:

- Stellen Sie das gesamte Volume von den Sicherungssitzungen wieder her, wobei das gesamte Volume ausgewählt sein muss.
- Legen Sie folgenden Registrierungsschlüsselwert fest, damit die Qtree-Informationen ordnungsgemäß wiederhergestellt werden.

Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\NASAgent\Parameters

Wertname:

bForceSelectiveFileRestore

Typ:

DWORD

Wert:

1 (Der Standardwert ist 0.)

Hinweis: Nach dem Festlegen des Registrierungsschlüssels zeichnet CA ARCserve Backup beim Ausführen des Wiederherstellungsjobs die folgende Meldung im Aktivitätsprotokoll auf:

Mindestens eine(s) der ausgewählten Quelldateien bzw. -verzeichnisse unterstützt keine direkte Positionierung. Stattdessen wird die selektive Dateiwiederherstellung verwendet.

NAS-Zeitlimitfehler bei großen NDMP-Sicherungen

Gültig für Windows

Symptom:

Während einer Sicherung erhalten Sie entweder im Aktivitätsprotokoll oder im NAS-Agent-Protokoll einen Zeitlimit-Fehler.

Fehler im Aktivitätsprotokoll:

Es konnten keine Daten vom Agenten empfangen werden. (Knoten=<Knotenname>)

Fehler im NAS-Agent-Protokoll:

[2828] ndmpMoverGetState returned error (NDMP_TIMEOUT_ERR) [2828] ndmpDataGetState returned error (NDMP_TIMEOUT_ERR)

Lösung:

Erhöhen Sie den Standardwert im Registrierungsschlüssel *BKReceiveTimeOut*. Der Standardwert liegt bei 6, wenn Ihre Sicherung jedoch viele Dateien oder Daten enthält, dann sollte der Standardwert auf einen der Größe der Sicherung entsprechenden Wert erhöht werden. Dieser Wert zeigt in Minuten an, wie lange der Server vor einem Zeitlimitfehler warten soll, da eine größere Auslastung eine längere Sicherungsdauer bedeuten kann. Den Registrierungsschlüssel finden Sie unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\NASAgent\Parameters

Anhang F: Unterstützung für Funktionen - Zusammenfassung

In diesem Anhang sind die unterstützten und nicht unterstützten Funktionen der NDMP NAS Option für NAS-Server von Network Appliance, EMC und Procom aufgeführt. Die Sicherungs- und Wiederherstellungstabellen sind als Registerkarte eines Dialogfelds angeordnet, wobei die verfügbaren Funktionen auf den einzelnen Registerkarten enthalten sind. "Alle" zeigt an, dass alle Elemente auf der Registerkarte des Dialogfeldes entweder unterstützt oder nicht unterstützt werden.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

<u>Unterstützte Sicherungsfunktionen</u> (siehe Seite 91)

<u>Allgemein unterstützte Funktionen</u> (siehe Seite 93)

<u>Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen</u> (siehe Seite 94)

<u>Unterstützt für NDMP V4</u> (siehe Seite 95)

<u>Zertifizierte NAS-Geräte</u> (siehe Seite 96)

Unterstützte Sicherungsfunktionen

In der folgenden Tabelle sind die Sicherungsfunktionen für NAS-Server aufgeführt, die von der NDMP NAS Option unterstützt werden:

Schlüssel:

- S: Unterstützte Optionen
- N: Nicht unterstützte Optionen
- W: Nur auf Windows-Plattformen unterstützt

Registerkarte	Funktion	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Sicherungsdat enträger					
	Optionen für ersten Sicherungsdatenträger (Alle)	S	W	W	W

Registerkarte	Funktion	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
	Optionen für zusätzliche Sicherungsdatenträger (Alle)	S	W	W	W
	Komprimierungs- /Verschlüsselungskennw ort (Alle)	N	N	N	N
Überprüfung	(Alle)	N	N	N	N
Wiederholen	(Alle)	N	N	N	N
Vorgang	Dateien nach Sicherung löschen, Dateischätzung deaktivieren, CRC berechnen und auf Sicherungsdatenträger speichern, CA ARCserve Backup-Datenbank sichern	N	N	N	N
	Sicherungsdatenträger nach Beendigung der Sicherung auswerfen	S	W	W	W
	Datenbank	S	W	W	W
Vor/Nach	(Alle)	S	W	W	W
Jobprotokoll	(Alle)	S	W	W	W
Virus	(Alle)	N	N	N	N
Replizierung	(Alle)	N	N	N	N
Alert	(Alle)	S	W	W	W
Volumeschatte	enkopie-Dienst				
	(Alle)	N	N	N	N
Datenträgere xport					
	Option	N	N	N	N
	Datenträgeroption	S	W	W	W

Registerkarte	Funktion	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Erweitert	(Alle)	N	N	N	N
Filter	Filter zum Ausschließen von Datei- und Verzeichnismustern	S	N	N	W
	Filter zum Einschließen von Datei- und Verzeichnismustern	N	N	N	N
	Alle anderen Filter	N	N	N	N
N/A	NAS-Filer-to-Server	W	W	W	W

Allgemein unterstützte Funktionen

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Optionen aufgeführt, die die NDMP NAS Option unterstützt.

Schlüssel:

- S: Unterstützte Optionen
- N: Nicht unterstützte Optionen
- W: Nur auf Windows-Plattformen unterstützt

Beschreibung	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Rotationssicherung	S	W	N	W
GFS-Rotationssicherung	S	W	W	W
Benutzerdefinierte Zuwachssicherung	N	W	N	W
Benutzerdefinierte Änderungssicherung	N	W	W	W
Sicherung auf Volume-Ebene	S	W	W	W
Sicherung auf Verzeichnisebene und Dateiebene	S	W	N	W
Wiederherstellung auf Volume-Ebene	S	W	W	W

Beschreibung	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Wiederherstellung auf Verzeichnisebene und Dateiebene	S	W	W	W
Snapshot/Checkpoint	S	N	N	W
Wiederherstellungen per Direktzugriff	S	W	N	N

Unterstützte Wiederherstellungsfunktionen

In der folgenden Tabelle sind die Wiederherstellungsfunktionen für NAS-Server aufgeführt, die von der NDMP NAS Option unterstützt werden.

Schlüssel:

- S: Unterstützte Optionen
- N: Nicht unterstützte Optionen
- W: Nur auf Windows-Plattformen unterstützt

Registerkarte	Funktion	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Sicherungsdat enträger	(Alle)	S	W	W	W
Ziel	Verzeichnisstruktur	S	W	N	N
	Dateikonfliktbehebung	N	N	N	N
Vorgang	Verzeichnisattribute, Registrierungen und Ereignisprotokolle wiederherstellen	N	N	N	N
	Datenbank	S	W	W	W
Vor/Nach	(Alle)	S	W	W	W
Jobprotokoll	(Alle)	S	W	W	W
Virus	(Alle)	N	N	N	N
Alert	(Alle)	S	W	W	W

Registerkarte	Funktion	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Procom
Filter	(Alle)	N	N	N	N

Unterstützt für NDMP V4

CA ARCserve Backup NDMP NAS Option unterstützt neben NDMP Version 3 auch NDMP Version 4.

Hinweis: NDMP Version 2 wird von der NDMP NAS Option nicht mehr unterstützt. Wenn Sie NDMP Version 2 verwenden, setzen Sie sich mit dem <u>Technischen Support von CA</u> in Verbindung, bevor Sie auf CA ARCserve Backup für Windows aktualisieren.

Zertifizierte NAS-Geräte

Die folgenden Versionen von NAS-Geräten sind für dieses Release zertifiziert:

- Network Appliance-Geräte:
 - ONTAP Version 7.1
 - OnStor (V4)
 - Procom (V3)
 - EMC IP4700 (V3)

Es wird empfohlen, den Filer so zu konfigurieren, dass er die NDMP V4-Kommunikation unterstützt. Hierzu führen Sie den folgenden Befehl an der Filer-Konsole aus:

ndmpd version 4

Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass für alle Filer der Wert "4" eingestellt ist.

- EMC-Geräte (Celerra):
 - DART Version 5.5
 - NAS-Servermodell: Celerra

DART 5.5 unterstützt jetzt Ausschlussfilter und DAR-Optionen nur auf der Jobebene. Weitere Informationen zur Konfiguration von EMC Celerra-Geräten, um Datei- und Ordnerfilter zu unterstützen, finden Sie in der EMC Celerra-Dokumentation.

Zum Verwenden der dynamischen Gerätefreigabe (Dynamic Device Sharing, DDS) setzen Sie den Wert von "ndmp.scsiReserve" auf "0". Als Standardwert für "ndmp.v4oldTapeCompatible" sollte "1" festgelegt werden.

Es wird empfohlen, Data Mover so zu konfigurieren, dass sie die NDMP V4-Kommunikation unterstützen. Hierzu setzen Sie den maxProtocolVersion-Parameter auf "4". Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass für alle Data Mover der Wert "4" eingestellt ist.

Terminologieglossar

NDMP-Protokoll (Network Data Management Protocol)

Network Data Management Protocol (NDMP) ist ein offenes Protokoll, das zum Datentransport zwischen NAS-Geräten und Sicherungsgeräten verwendet wird. Es trennt den Datenpfad vom Kontrollpfad und verringert die Abhängigkeit von Netzwerkressourcen.

NetApp-Filer

NetApp-Filer werden auch NetApp Fabric-Attached Storage (FAS) gennant und werden als Storage Area Network (SAN) und Netzwerk-Speicher-Appliances verwendet. Filers verwenden das Microkernel-Betriebssystem Data ONTAP von Network Appliance und das Dateisystem Write Anywhere File Layout (WAFL). Filers verwenden dateibasierte Protokolle wie NFS, CIFS, FTP, TFTP und HTTP, um Speicherung über ein Netzwerk zu ermöglichen.

Network Attached Storage (NAS)

Network Attached Storage (NAS) ist ein Gerät zur Datenspeicherung auf Dateiebene, das an ein Netzwerk angeschlossen ist. Es verwendet NFS- und CIFS/SMB-Protokolle, um Dateivorgänge zu verwalten.

Wiederherstellungen per Direktzugriff (DAR)

Wiederherstellungen per Direktzugriff (DAR) ist eine Funktion des Network Data Management Protocol (NDMP), mit der Sicherungsanwendungen den Dateiverlauf und Informationen zum Band-Offset in ihre Kataloge speichern können.

Index

В	Durchsuchen von Verzeichnissen in Echtzeit
Bandlaufwerke und Bandbibliotheken EMC CLARiiON IP4700-Geräte - 76 Network Appliance-Geräte - 62 Procom-Geräte - 82 Bandprozess, Debug-Protokoll - 24, 38	auf Remote-Rechnern - 11 Lokale und Dreiweg-Sicherungen und Wiederherstellungen - 11 NAS-Wechsler, Unterstützung - 11 Push-Technologie - 11
С	G
Checkpoints - 32, 42, 56, 82	Gerätekonfiguration - 34
D	Н
Dreiweg-NDMP-Sicherungen - 16 Dreiweg-NDMP-Wiederherstellungen - 18 Dynamische Gerätefreigabe	Hilfsprogramm für Datenträgercheck und Durchsuchung - 58
Infos - 21 Konfigurieren - 38	Installation
E	Voraussetzungen - 29 Vorgehensweise - 33
Einfügen, Hilfsprogramm - 58 EMC Celerra-Geräte Aktivieren von NDMP - 69 Einschränkungen - 71 Konfigurieren von Benutzerkonten - 68 Logische Gerätenamen - 70 nas.cfg, Konfiguration - 70 NAS-Konfiguration - 68 EMC CLARiiON IP4700-Geräte Aktivieren von NDMP - 73 Bandlaufwerke und Bandbibliotheken - 76 Einschränkungen - 76 Konfigurieren von Benutzerkonten - 73 Logische Gerätenamen - 62, 74 NAS-Konfiguration - 73 Netzwerkkonfiguration - 75 Volume-Konfiguration - 75	K Konfigurieren von Benutzerkonten EMC Celerra-Geräte - 68 EMC CLARiiON IP4700-Geräte - 73 Network Appliance-Geräte - 61 Procom-Geräte - 79 L Logische Gerätenamen EMC Celerra-Geräte - 70 EMC CLARiiON IP4700-Geräte - 62, 74 Network Appliance-Geräte - 62 Procom-Geräte - 79 Lokale NDMP-Sicherung - 15 Lokale NDMP-Wiederherstellung - 18
F	nas.cfg, Konfigurationsdatei - 30, 32, 43, 64, 70,
Fehlerbehebung allgemein - 85, 86, 87 Funktionen	76, 82, 84 NAS-Filer-to-Server Besondere Aspekte - 25

Sicherungskonfiguration, NAS-Filer-to-Server Wiederherstellungskonfiguration, NAS-Filerto-Server - 18 **NAS-Konfiguration** EMC Celerra-Geräte - 68 EMC CLARiiON IP4700-Geräte - 73 Hinzufügen von NAS-Servern - 43 Network Appliance-Geräte - 61 Procom-Geräte - 79 Network Appliance-Geräte Einschränkungen - 66 Konfigurieren von Benutzerkonten - 61 Snapshots - 64 Verwaltungsschnittstelle aufrufen - 61 Procom-Geräte Bandlaufwerke und Bandbibliotheken - 82 Einschränkungen - 84 Fehlerbehebung - 88 Konfigurieren von Benutzerkonten - 79 Logische Gerätenamen - 79 NAS-Konfiguration - 79 Netzwerkkonfiguration - 81 Volume-Konfiguration - 81 Protokolle - 24 S Sichern von Daten Archivieren von Daten - 50 Hinzufügen von NAS-Servern - 43 Optionen - 42 Planen von Sicherungen - 45 Sichern von NAS-Servern - 45 Sicherungskonfiguration, NAS-Filer-to-Server - 16 Snapshot - 32, 42, 43, 64 Snapshot-Management, Erweiterungen - 32 V Volume-Konfiguration EMC CLARiiON IP4700-Geräte - 75

W

Wiederherstellen von Daten
Optionen - 51
Wiederherstellung nach Baumstruktur - 51
Wiederherstellung nach Sitzung - 52
Wiederherstellungskonfiguration, NAS-Filerto-Server - 18
Wiederherstellungsziel, Registerkarte - 56

Procom-Geräte - 81